

- 1. Guardar carpeta con múltiples pdfs en escritorio
- 2. Descargar: https://www.xpdfreader.com/download.html





Extraccción de texto





- 1. Guardar carpeta con múltiples pdfs en escritorio
- 2. Descargar: https://www.xpdfreader.com/download.h





Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Xpdf - Win32 binaries

The Xpdf software and documentation are copyright 1996-2014 Glyph & Cog, LLC.


Email: derekn@foolabs.com


WWW: http://www.foolabs.com/xpdf/

To install this binary package:


- Copy everything to an installation directory, e.g., C:/Program Files/Xpdf
- Edit the xpdfrc file (as distributed, everything is commented out)
 see xpdfrc.txt for details.


seguir instrucciones 1 y 2 (detalles a continuación)






asegúrense que en bin64 estén todos estos archivos






Todo Aplicaciones Documentos Web Más ▼







- 3. Busca "cmd" en tu buscador de archivos
- 4. Ejecuta como administrador






















```
Microsoft Windows [Versión 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
```

C:\WINDOWS\system32>pdftotext

5. escribe "pdftotext" y da clic en Enter


```
Microsoft Windows [Versión 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>pdftotext
pdftotext ver si te aparece esto, los pasos anteriores están bien
Copyright 1995 te aparece esto, los pasos anteriores están bien
Usage: pdftotext [options] <PDF-file> [<text-file>]
-f <int> : first page to convert
-l <int> : last page to convert
-lavout : maintain original physical lavout
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\WINDOWS\system32>pdftotext
pdftotext ver si te aparece esto, los pasos anteriores están bien
Copyright 199
Usage: pdftotext [options] <PDF-file> [<text-file>]
 -f <int>
                       : first page to convert
 -l <int>
                       : last page to convert
 -layout
                      : maintain original physical layout
 -table
                      : similar to -layout, but optimized for tables
                      : use strict fixed-pitch/height layout
 -lineprinter
                      : keep strings in content stream order
 -raw
 -fixed <fp>
                      : assume fixed-pitch (or tabular) text
 -linespacing <fp>: fixed line spacing for LinePrinter mode
 -clip
                       : separate clipped text
                       : output text encoding name
 -enc <string>
 -eol <string>
                      : output end-of-line convention (unix, dos, or mac)
 -nopgbrk
                       : don't insert page breaks between pages
                      : owner password (for encrypted files)
 -opw <string>
 -upw <string>
                       : user password (for encrypted files)
                       : don't print any messages or errors
 -q
                      : configuration file to use in place of .xpdfrc
 -cfg <string>
                       : print copyright and version info
 V
                       : print usage information
 -h
                      : print usage information
 -help
 --help
                       : print usage information
 - ?
                       : print usage information
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.15053]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados
  odftotext versi te aparece esto, los pasos anteriores están bien
 iopyright 199
lagge: pdftotaxt [option] (PDF-file» [(text-file»]
-f (int) : first page to convert
-l (int) : last page to convert
-layout : maintain original physical layout
-table : similar to -layout, but optimized for tables
-lineprinter : use strict fixed-pitch/height layout
                                                                                 use strict fixed-pitcn/neight layout
keep strings in content stream order
assume fixed-pitch (or tabular) text
fixed line spacing for LinePrinter mode
separate clipped text
output text encoding name
output end-of-line convention (unix, dos, or mac)
don't insert page breaks between pages
owner massipped (for encounted files)
         -raw
-fixed <fp>
        -eol <string>
-nopgbrk
                                                                                don't Insert page breaks between pages sowner password (for encrypted files) user password (for encrypted files) don't print any messages or errors configuration file to use in place of .xpdfrc print copyright and version info print usage information print usage information print usage information only users information.
        -opw <string>
-upw <string>
          cfg <string>
```

están tus pdfs, ejemplo:



Portapapeles

Desktop\test_pdf

Ingresar las palabras mágicas

Ingresar las palabras mágicas

FORFILES /M *.pdf /C "cmd /c pdftotext @file"