



ioBroker-Adapter für SunEnergyXT 500 / 500 PRO

Lokale Integration & Eigenverbrauchsregelung – ganz ohne Cloud

Ich habe für **ioBroker** einen Adapter entwickelt, der den SunEnergyXT 500 und 500 PRO vollständig über die **lokale HTTP-API** des Geräts anbindet – ohne Hersteller-Cloud und ohne Konto. Eine Instanz verwaltet **bis zu drei Kopfspeicher**. Der Adapter ist **kostenlos, quelloffen (MIT)** und offiziell im ioBroker-Repository gelistet. Ich betreibe ihn selbst produktiv an meiner eigenen Anlage.

100 % lokal

Kein Cloud-Konto

1–3 Köpfe je Instanz

Open Source (MIT)

Offiziell gelistet

Was der Adapter kann

- **Vollständiges Monitoring:** Ladezustand (SoC), Batterie-/Netz-/Last-/PV-Leistung, Strom & Spannung je MPPT, Tagesenergiezähler, SoC je Erweiterungspack sowie Geräte- und Firmware-Infos.
- **Eigenverbrauchsregelung:** schreibt den Netz-Sollwert und regelt auf Nulleinspeisung – mit Watchdog und sicherem Failsafe, wenn der Zähler ausfällt.
- **Steuerebare Einstellungen:** u. a. min-/max-SoC-Grenzen, Einspeisegrenze, Eigenverbrauchsmodus und Zählerkonfiguration – direkt aus ioBroker heraus.
- **Bis zu drei Köpfe in einer Instanz:** der Regler berechnet einen Gesamt-Sollwert und verteilt ihn automatisch auf die Online-Köpfe.
- **Rohdaten immer verfügbar:** die komplette Geräteantwort liegt zusätzlich als JSON vor – auch Felder, die (noch) keinen eigenen Datenpunkt haben.

Zwei Wege zur Eigenverbrauchsregelung

Empfohlen

Adapter-Regler

Nutzt einen **beliebigen** ioBroker-Zähler (Shelly, Tasmota, Smartmeter, Modbus ...) – auch solche, die der Speicher selbst nicht lesen kann. Funktioniert mit 1–3 Köpfen.

Einzelkopf

Geräte-Eigenregelung

Bindet einen unterstützten Zähler direkt in den Speicher ein (EcoTracker, Shelly 3EM / Pro 3EM, Tasmota); das Gerät regelt dann selbst.

Standard

Nur Monitoring

Der Adapter liest ausschließlich Daten und schreibt nichts – ideal zum gefahrlosen Ausprobieren neben der bestehenden Anlage.

Voraussetzungen

- Eine laufende **ioBroker**-Installation
- SunEnergyXT 500 / 500 PRO im lokalen Netzwerk erreichbar
- **Lokaler Modus (LM = 1)** am Gerät aktiviert*
- Ein Zähler mit Netzleistung (je nach Steuermodus)

* Der lokale Modus schaltet die HTTP-API frei und deaktiviert zugleich die Cloud-/App-Fernsteuerung – ab dann läuft alles über ioBroker.

Installation in 3 Schritten

- 1 Im ioBroker-Admin unter **Adapter** nach „**sunenergyxt500**“ suchen und installieren.
- 2 In den Instanz-Einstellungen die **IP-Adresse(n)** der Kopfspeicher eintragen.
- 3 Für reines Monitoring den Steuermodus auf „**Aus**“ lassen – der Adapter beginnt sofort zu pollen.

Tester gesucht

Der Adapter läuft bei mir stabil im Dauerbetrieb. Über Rückmeldungen freue ich mich besonders von:

- Nutzern mit **PV-Modulen am Speicher** – die PV-Verarbeitung ist mangels eigener Panels noch ungetestet.
- Betreibern von **zwei oder drei Kopfspeichern** – zur Validierung der Mehrkopf-Steuerung.

GITHUB & DOKU

github.com/Creekhail/ioBroker.sunenergyxt500

IOBROKER-FORUM · TEST-THREAD

forum.iobroker.net → [Tester](#) → [sunenergyxt500](#)