

Gestione Noleggio Barche

Flusso applicativo completo

Il flusso parte da una sezione comune e poi si divide in due percorsi: **Cliente** e **Amministratore**. L'interfaccia deve rimanere semplice.

1. Flusso comune

START

Titolo: **Noleggio Barche**. Pulsanti: **Login** e **Registrati**.

LOGIN

Titolo: **Accedi al tuo account**. Campi: Email e Password. Pulsanti: Accedi e Indietro.

Se le credenziali appartengono a un Cliente si apre la Home Cliente; se appartengono a un Admin si apre la Home Amministratore.

REGISTRAZIONE

Campi: Nome, Cognome, Email, Password, Data di nascita, Numero patente, Data scadenza patente.

Le date possono essere scritte come **GG/MM/AAAA** oppure **GG-MM-AAAA**. Numero patente e scadenza sono opzionali.

L'Admin non si registra dall'applicazione: usa credenziali già esistenti.

```
START
|
+-- Login
| |
| +-- Cliente -----> HOME CLIENTE
| |
| +-- Admin -----> HOME AMMINISTRATORE
| |
| +-- [Indietro] -----> START
|
+-- Registrati
|
+-- nuovo Cliente ---> HOME CLIENTE
|
+-- [Indietro] -----> START
```

2. Flusso Cliente

HOME CLIENTE

Titolo: **Home**. Sotto viene mostrata la sezione **Prenotazioni effettuate**.

Per ogni prenotazione: Matricola, Nome barca, Data inizio, Data fine, Numero passeggeri, Stato prenotazione.

Stati: CONFERMATA, NOLEGGIATA, COMPLETATA, ANNULLATA.

Pulsanti: **Catalogo** ed **Esci**. Esci riporta alla Start.

CATALOGO

Titolo: **Scegli la tua imbarcazione da noleggiare**.

Filtri: Tipo barca, Patente si/no, Numero passeggeri, Tariffa giornaliera, Sede, Data inizio, Data fine.

Le barche sono raggruppate per sede. Per ogni sede vengono mostrati nome, città e indirizzo.

Per ogni barca: Matricola, Nome, Capacità passeggeri, Tariffa, Richiede patente, Stato, Indisponibile fino al.

Cliccando sul nome o sulla matricola della barca si apre la Prenotazione. Indietro torna alla Home.

PRENOTAZIONE

Titolo: **Prenota la tua imbarcazione**.

Campi: Data inizio, Data fine, Numero passeggeri. Pulsante: **Noleggia**.

Se la prenotazione è valida viene creata come CONFERMATA e si ritorna alla Home. Indietro torna al Catalogo.

```
START
|
+-- Login / Registrazione
|
v
HOME CLIENTE
|
+-- Prenotazioni effettuate
|
+-- Catalogo
|
v
Filtri + Barche
|
selezione barca
|
v
PRENOTAZIONE
|
[Noleggia]
|
v
CONFERMATA
|
v
HOME CLIENTE

Catalogo ----- [Indietro] --> HOME CLIENTE
Prenotazione - [Indietro] --> CATALOGO
HOME CLIENTE -- [Esci] -----> START
```

3. Flusso Amministratore

HOME AMMINISTRATORE

Titolo: **Home Amministratore.**

Mostra tutte le prenotazioni da gestire: ID prenotazione, Cliente, Barca, Data prenotazione, Data inizio, Data fine, Passeggeri, Con patente, Stato.

Cliccando su una prenotazione si apre Gestione Noleggio.

Pulsanti principali: **Manutenzione Barche** ed **Esci**.

GESTIONE NOLEGGIO

Unica schermata per ritiro e restituzione.

Dati mostrati: ID prenotazione, Cliente, Barca, Matricola, Periodo, Stato prenotazione.

Ritiro: Data/Ora Ritiro, Note Ritiro, pulsante Avvia Noleggio.

Restituzione: Data/Ora Restituzione, Note Restituzione, Completato correttamente Si/No, pulsante Termina Noleggio.

```
Avvia Noleggio:
Prenotazione -> NOLEGGIATA
Noleggio -> IN_CORSO
Barca -> NOLEGGIATA
```

```
Termina Noleggio correttamente:
Noleggio -> TERMINATO
Prenotazione -> COMPLETATA
Barca -> DISPONIBILE
```

```
Termina Noleggio con problemi:
Noleggio -> TERMINATO
Prenotazione -> COMPLETATA
Barca -> FUORI_SERVIZIO
```

MANUTENZIONE BARCHE

Mostra tutte le barche, in qualsiasi stato: Matricola, Nome, Sede, Stato, Indisponibile fino al.

Cliccando una barca si apre direttamente Gestione Manutenzione.

GESTIONE MANUTENZIONE

Campi: Data inizio, Data fine, Descrizione.

Pulsanti: Programma Manutenzione, Avvia Manutenzione, Completa Manutenzione.

La manutenzione non può essere eliminata dalla GUI. La gestione è manuale da parte dell'Admin.

```
[Programma Manutenzione]
|
v
Manutenzione -> PROGRAMMATA
```

```
[Avvia Manutenzione]
|
v
Manutenzione -> IN_CORSO
Barca -> MANUTENZIONE
```

```
[Completa Manutenzione]
|
v
Manutenzione -> COMPLETATA
Barca -> DISPONIBILE
```

4. Schema completo

```
START
|
+-----+-----+
| |
LOGIN REGISTRATI
| |
+-----+-----+ |
| | |
Cliente Admin Cliente
| | |
v v |
HOME CLIENTE HOME AMMINISTRATORE <-+
| |
+-----+-----+ +-----+-----+
| | | |
v | v v
CATALOGO | PRENOTAZIONI MANUTENZIONE
| | DA GESTIRE BARCHE
v | | |
Filtri + Barche | click prenotazione click barca
| | | |
v | v v
PRENOTAZIONE | GESTIONE NOLEGGIO GESTIONE MANUTENZIONE
| | | |
[Noleggia] | +--+-----+ +-----+-----+
| | | | | |
v | v v v v v
CONFERMATA | RITIRO RESTITUZIONE Programma Avvia Completa
| | | |
+-----> HOME [Termina]
|
[Esci]
|
v
START
```

Navigazione:

Login	-----	[Indietro]	-->	START
Registrazione	-----	[Indietro]	-->	START
Catalogo	-----	[Indietro]	-->	HOME CLIENTE
Prenotazione	-----	[Indietro]	-->	CATALOGO
Gestione Noleggio	-----	[Indietro]	-->	HOME ADMIN
Manutenzione Barche	----	[Indietro]	-->	HOME ADMIN
Gestione Manutenzione	--	[Indietro]	-->	MANUTENZIONE BARCHE
HOME CLIENTE	-----	[Esci]	---->	START
HOME ADMIN	-----	[Esci]	---->	START