

Solución de problemas generales

Cuando se presenten problemas técnicos, como bloqueos, audio distorsionado o fallos gráficos, existen varios pasos que puede seguir para resolverlos.

Aquí encontrará una descripción general de cómo abordar estos problemas.

1. Para empezar, asegúrate de que tu dispositivo cumpla con los requisitos mínimos para jugar. Puedes consultar los requisitos en la página de la tienda de tu plataforma preferida.
 - Si tu dispositivo no cumple con los requisitos mínimos, te recomendamos que intentes ejecutar el juego en otro dispositivo o, si es posible, que intentes actualizar tu hardware actual.
 - Si cumple con los requisitos, verifique su configuración en el siguiente paso.
2. Verifica la caché del juego en tu cliente de juego.
 - Para Steam:
 - Verificar los archivos de caché del juego puede ayudar a garantizar que la instalación del juego esté actualizada y, si es necesario, reparar cualquier dato del juego que esté dañado o corrupto.
 - Para verificar los archivos de caché de tu juego, sigue los pasos que se indican a continuación;
 1. Cargar Steam
 2. En la sección **Biblioteca** , haga clic con el botón derecho en el juego y seleccione **Propiedades** en el menú.
 3. Seleccione **Archivos instalados** a la izquierda y luego haga clic en el botón **Verificar la integridad de los archivos del juego...**
 4. Steam verificará los archivos del juego; este proceso puede tardar varios minutos.
 5. Una vez finalizado el proceso, la ventana de verificación se cerrará automáticamente.

- Para Epic Games:

https://support.sega.com/auth/v3/signin?brand_id=150281&locale=en-gb&return_to=https%3A%2F%2Fsupport.sega.com%2Fhc%2Fen-gb%2Farticles%2F42018738228625&role=end_user

3. Comprobar si hay actualizaciones de Windows:

Es posible que a tu sistema operativo le falten módulos o archivos importantes necesarios para que tanto el cliente del juego como el juego funcionen correctamente. Consulta las instrucciones a continuación para comprobar si hay actualizaciones:

- **Windows® 11**

- Menú Inicio > Configuración > Actualización de Windows > Buscar actualizaciones

- **Windows® 10**

- Menú Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update > Buscar actualizaciones

4. Comprueba si hay controladores más recientes disponibles para tu GPU:

Los controladores obsoletos pueden causar graves problemas de rendimiento, como bloqueos o fallos al iniciar la aplicación.

A continuación se incluyen enlaces a proveedores comunes de tarjetas de vídeo y sonido;

Nota : Para confirmar el proveedor de su tarjeta de vídeo o de sonido:

Los controladores obsoletos pueden causar una gran variedad de problemas, más concretamente los relacionados con el vídeo y el sonido, y suelen ser lo primero que hay que comprobar cuando se experimentan problemas con un juego.

¿Qué es un conductor?

Un controlador es un software que permite que Windows se comuniquen con el hardware, es decir, la tarjeta de vídeo, que está dentro o conectada a su computadora.

Nota : ¡Incluso un ordenador comprado recientemente puede que no utilice los controladores más recientes!

Las siguientes instrucciones le ayudarán a confirmar la marca y el modelo de sus tarjetas de vídeo y sonido, así como la fecha y la versión de sus controladores:

1. Desde el escritorio de Windows, mantenga presionadas simultáneamente la **tecla de Windows** (tecla con el logotipo/símbolo de Microsoft) y la **tecla R para abrir la ventana Ejecutar**.
2. Escriba **DXDIAG** y haga clic en **Aceptar**

Nota : Haga clic en **No si** se le solicita que verifique si sus controladores han sido firmados digitalmente.

3. Desde la ventana **de la herramienta de diagnóstico de DirectX**, haga clic en **Pantalla o Sonido** :
4. El recuadro superior izquierdo, titulado "Dispositivos", muestra la marca y el modelo de la tarjeta; el recuadro derecho, titulado "Controladores", muestra el número de versión del controlador:
5. Visite el sitio web del fabricante del controlador para obtener la versión más reciente. Póngase en contacto con el fabricante del controlador para obtener ayuda con la actualización. Si el equipo está en garantía, póngase en contacto con el fabricante.

Mostrar :

Nvidia

1. Visita la página oficial de Nvidia <https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>
2. Siga la Opción 1 (introducir manualmente la información del dispositivo) o la Opción 2 (escanear y detectar automáticamente la información del dispositivo) para determinar la versión de software adecuada.
3. Descargue el instalador del software y ejecútelo, siguiendo las instrucciones o indicaciones que aparezcan.

AMD/Radeon

1. Visita [la página de soporte de controladores de AMD](https://www.amd.com/en/support.html)
<https://www.amd.com/en/support.html>.

2. Introduzca manualmente la información de su dispositivo en la sección "Descargar controladores" a la derecha, o descargue la herramienta para escanear y detectar automáticamente la información de su dispositivo desde la columna central.
3. Descargue el instalador del software sugerido y ejecútelo, siguiendo las instrucciones o indicaciones que aparezcan.

Intel

1. Visita [la página de soporte de controladores de Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/download-center/home.html?lang=eng) <https://www.intel.com/content/www/us/en/download-center/home.html?lang=eng>.
 2. Puedes introducir manualmente la información de tu dispositivo en "Buscar descargas por nombre de producto" o usar la herramienta para escanear y detectar automáticamente la información de tu dispositivo desde la parte superior de la página.
 3. Descargue el instalador del software sugerido y ejecútelo, siguiendo las instrucciones o indicaciones que aparezcan.
-
5. Comprueba la configuración de energía de tu GPU:
Siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de que su juego utilice la tarjeta gráfica dedicada de su ordenador y/o para asegurarse de que su tarjeta gráfica tenga TODA la potencia del sistema para funcionar sin problemas, como bloqueos del juego o problemas de visualización.
 - 1. Abre **la Configuración** en Windows 10 (haz clic con el botón derecho en el logotipo de Microsoft en la esquina inferior izquierda).
 - Haga clic en **Sistema**.
 - En la sección "**Varias pantallas**", haga clic en "**Configuración de gráficos**".
 - Selecciona **la aplicación de escritorio** en el menú desplegable y haz clic en **Explorar** para añadir tu juego.

Ubicaciones predeterminadas de STEAM y EPIC (directorios de programas) como se indica a continuación:

STEAM: C:\Archivos de programa
(x86)\Steam\steamapps\common\TuJuego

EPIC: C:\Archivos de programa\Epic Games\Tu juego

- Haga clic en el botón **Opciones** y seleccione **Alto rendimiento** y haga clic en el botón **Guardar** .
- Una vez que completes los pasos anteriores, tu juego utilizará el procesador gráfico.

6. Agrega tu cliente de juego y/o juego a las exclusiones de tu antivirus y firewall:

Es posible que tus programas antivirus/cortafuegos estén impidiendo que el cliente del juego/el juego funcione correctamente.

Una prueba rápida y sencilla para descartar que el software antivirus y el firewall sean la causa del problema consiste en desactivarlos temporalmente para comprobar si eso soluciona el problema.

Además, debes asegurarte de que tanto el cliente del juego (incluido el juego en sí) como el firewall se hayan añadido a la lista de exclusión de tus programas antivirus y cortafuegos para minimizar la posibilidad de que surjan problemas.

Para Windows Defender:

Haz clic en el icono de Windows en la barra de tareas y busca "Seguridad de Windows".

Diríjase a "Protección contra virus y amenazas" en el lado izquierdo y haga clic en "Administrar configuración" dentro de la opción "Configuración de protección contra virus y amenazas".

Aquí, desplácese hacia abajo hasta "Exclusiones" y haga clic en "Agregar o eliminar exclusiones".

Puedes añadir un archivo específico, por ejemplo, el archivo ejecutable del cliente del juego y el juego en sí, o la carpeta de instalación del cliente del juego.

Para otros programas antivirus, consulte las instrucciones disponibles de su proveedor de antivirus correspondiente.

7. Si tienes alguna modificación instalada, elimínala. Es importante no solo cancelar la suscripción a los elementos de la Workshop, sino también eliminar manualmente los archivos relacionados de las carpetas del juego.

- Cómo eliminar mods para nuestros títulos de Total War:

Si experimentas algún problema con tu juego, eliminar las modificaciones (mods) podría solucionarlo o permitirnos diagnosticar mejor el problema si este persiste.

NOTA : ¡Es posible que tengas que empezar una nueva campaña si tu partida guardada actual depende de algún mod!

La mayoría de nuestros títulos más antiguos de Total War están modificados mediante la adición de archivos o la instalación de gestores de mods adicionales.

Esta guía te ayudará a eliminar archivos relacionados con mods de juegos que no utilizan el Workshop del cliente del juego.

Directorio de instalación típico

La mayoría de los mods se añaden a la carpeta de instalación del juego, que por defecto es:

C:\Steam\steamapps\common\ **Tu juego de Total War** \

En este caso, dependiendo del mod o la configuración, los archivos podrían estar dentro de la carpeta **de datos** o **de mods** .

Puedes eliminarlos o moverlos a otra ubicación en tu ordenador.

Una vez hecho esto, lo mejor es verificar la caché del juego:

1. Desde la sección Biblioteca, haga clic con el botón derecho en el **juego** y seleccione Propiedades en el menú,
2. Seleccione **Archivos instalados** y haga clic en el botón **Verificar** la integridad de **los archivos del juego ...**
3. **Steam** verificará los archivos del juego.

- Cómo eliminar archivos personalizados para Football Manager:
En ocasiones, le pediremos que elimine las carpetas de caché y preferencias, ya que podrían ser la causa de un problema. Le recomendamos mover estos archivos a una carpeta nueva que puede crear en su escritorio. De esta forma, si esto soluciona el problema, es posible que le pidamos que nos envíe las carpetas para que podamos corregir la causa original.
- Asegúrese de que el juego no esté abierto antes de seguir las instrucciones a continuación.

1. Windows:

- Haz clic en "Explorador de archivos" en la barra de tareas (o haz clic en "Escritorio/Inicio" y luego escribe "Explorador de archivos").
- En el encabezado, haga clic en 'Ver' y asegúrese de que encima de 'Mostrar/ocultar' esté marcada la casilla 'Elementos ocultos'.
- Navegue a C:\Users\[Su nombre de usuario de Windows]\AppData\Local\Sports Interactive\[Título de Football Manager]
- Mueve la carpeta Preferencias y/o Caché a tu escritorio, para que ya no aparezcan en la carpeta Football Manager.

No te preocupes, las carpetas de caché y preferencias no tienen ninguna relación con tus partidas guardadas. Al eliminar estas carpetas, se generarán nuevas al iniciar el juego. La próxima vez que lo inicies, recuerda cambiar las preferencias que desees (como el guardado automático, el nivel de sonido o el modo de visualización).

2. macOS:

3. Abrir buscador

4. Haz clic en 'Ir' en la barra de menú.
5. Mantén pulsada la tecla 'Opción' (Alt).
6. Haga clic en el elemento 'Biblioteca' en el menú.
7. Acceda a la carpeta denominada 'Soporte de aplicaciones' y luego a 'Sports Interactive'.
8. Haz clic en la carpeta '[Título del entrenador de fútbol]'
9. Dentro de esta sección, mueva la carpeta "Preferencias" y/o "Cachés" a la carpeta de su escritorio.

No te preocupes, las carpetas de caché y preferencias no tienen ninguna relación con tus partidas guardadas. Al mover estas carpetas, se generarán nuevas al iniciar el juego. La próxima vez que inicies el juego, recuerda cambiar las preferencias que desees (como el guardado automático, el nivel de sonido o el modo de visualización).

Si las instrucciones anteriores no han solucionado su problema, [envíe una solicitud de soporte](https://support.sega.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360003117678) y nuestro equipo intentará ayudarle.
https://support.sega.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360003117678

8. Inicia tu juego como administrador:

Si tiene problemas con un juego que se lanzó antes de su versión actual de Windows, se recomienda que configure el juego para que se ejecute en modo de compatibilidad siguiendo estos pasos:

1. Localiza el archivo .exe del juego (si tienes un acceso directo en el escritorio, haz clic derecho sobre él y selecciona **Abrir ubicación del archivo**).
2. Haga clic con el botón derecho en el archivo .exe del juego y seleccione **Propiedades** ,
3. En la pestaña **General** , asegúrese de que las opciones **Oculto** y **Solo lectura** no estén marcadas.

4. En la pestaña **Compatibilidad** , active el modo de compatibilidad y seleccione la versión de Windows que coincida con las especificaciones recomendadas del juego.
 5. En la pestaña **Compatibilidad** , habilite **Ejecutar este programa como administrador** .
 6. En la pestaña **Seguridad** , seleccione su ID de usuario y asegúrese de que todos los privilegios estén configurados en **Permitir** .
9. Elimina la carpeta del juego que se encuentra en AppData para evitar conflictos con posibles archivos dañados:

En ocasiones, los archivos del juego pueden dañarse e interferir con tu experiencia de juego. En estos casos, puede ser útil eliminar los archivos, que generalmente se encuentran en la carpeta AppData.

Esta carpeta está oculta por defecto, así que active la opción para mostrar archivos y carpetas ocultos:

- Abra el Explorador de archivos de Windows.
- Haz clic en "Ver"
- Haz clic en "Mostrar"
- Seleccione "Elementos ocultos"

A continuación, diríjase a la siguiente ruta de archivo:

C:\Usuarios\ **Tu nombre de usuario** \AppData\

Como alternativa, puedes escribir **%appdata%** en la barra de direcciones del Explorador de Windows.

Esto te llevará a la carpeta Roaming. Haz clic en **AppData** en la barra de direcciones.

Aquí encontrarás las carpetas Local, LocalLow y Roaming.

Localiza la carpeta del juego y muévela a otra ubicación, por ejemplo, al escritorio.

Después de eso, le recomendamos verificar la caché del juego a través de su cliente de juego antes de volver a iniciarlo.