

Servidor Web



15/09/2026
DAW2

Santiago González Vicente

Indice

Servidor Web..... 1

1. Instalación: 3

1. Configuración Inicial..... 3

2. Cuentas de Administración 15


3. Apache..... 16

4. Cuentas de desarrollo 19


I. Instalación:

1. Configuración Inicial

Poner 'XXX-USLimpia' e insertar la ISO de Ubuntu



Poner 2 GB de MB y poner 500 GB en el disco duro





> Virtual machine name and operating system

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

▼ Specify virtual hard disk

☒ Create a New Virtual Hard Disk

Ubicación y tamaño del archivo de disco

D:\VirtualBox VMs\ejem\SGV-USLimpia.vdi

Disk Size 4,00 MB 2,00 TB 500,00 GB

Hard Disk File Type and Format

VDI (VirtualBox Disk Image) ☐ Reservar completamente ☐ Split Disk Into 2 GB Parts

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

SGV-USLimpia-disk001.vdi (Normal, 500,00 GB)

☐ Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk

Ayuda Terminar Cancelar

Desconectar la red para la instalacion

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ *Habilitar adaptador de red*

Conectar a No conectado ▾

Nombre

Tipo de Adaptador Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) ▾

Promiscuous Mode Denegar ▾

Dirección MAC 0800271653F8 

☒ Virtual Cable Connected

Puertos serie

Puerto 1 Puerto 2 Puerto 3 Puerto 4

☐ *Compartir puerto serie*

Aceptar Cancelar Ayuda

Seleccionar español

```
Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom!
[ Help ]

Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[ Asturianu ]
[ Bahasa Indonesia ]
[ Català ]
[ Deutsch ]
[ English ]
[ English (UK) ]
[ Español ]
[ Français ]
[ Galego ]
[ Hrvatski ]
[ Latviski ]
[ Lietuviškai ]
[ Magyar ]
[ Nederlands ]
[ Norsk bokmål ]
[ Occitan ]
[ Polski ]
[ Português ]
[ Suomi ]
[ Svenska ]
[ Čeština ]
[ Ελληνικά ]
[ Беларуская ]
[ Русский ]
[ Српски ]
[ Українська ]
```

Configuración del teclado [Help]

Seleccione a continuación la disposición del teclado o elija «Identificar teclado» para detectarla automáticamente.

Disposición: [Spanish ▼]

Variant: [Spanish ▼]

[Identificar teclado]

[Hecho]

[Atrás]

Selecciona Ubuntu por defecto

Choose the type of installation [Help]

Choose the base for the installation.

(X) Ubuntu Server

The default install contains a curated set of packages that provide a comfortable experience for operating your server.

() Ubuntu Server (minimized)

This version has been customized to have a small runtime footprint in environments where humans are not expected to log in.

Additional options

[] Search for third-party drivers

This software is subject to license terms included with its documentation. Some is proprietary. Third-party drivers should not be installed on systems that will be used for FIPS or the real-time kernel.

[Hecho]

[Atrás]

No configurar la red por ahora

Network configuration

[Help]

Configure al menos una interfaz para que este servidor se comunique con otros equipos y que, de preferencia, brinde acceso suficiente para las actualizaciones.

NAME	TYPE	NOTES
[enp0s3	eth	- ▶]
DHCPv4	-	
08:00:27:16:53:f8 / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)		
[Create bond ▶]		

[Continuar sin red]

[Atrás]

Das a todo hecho hasta llegar a Seleccionar hacer las particiones donde seleccionas Custom

Guided storage configuration

[Help]

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

() Use an entire disk

[VBOX_HARDDISK_VB3677bf46-bd933c3f local disk 150.000G ▼]

[X] Set up this disk as an LVM group

[] Encrypt the LVM group with LUKS

Passphrase:

Confirm passphrase:


[] Also create a recovery key
The key will be stored as ~/recovery-key.txt in the live system and will be copied to /var/log/installer/ in the target system.

(X) Custom storage layout

[Hecho]
[Atrás]

Dividirlo en 150 GB en sistema (/) y todo lo demás en el resto del disco (/var/)

Espacio disponible> add gpt partition> Formato:ext4 Mount: /



Espacio disponible> add gpt partition> Formato:ext4 Mount: /var

Storage configuration [Help]

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE	TAMAÑO	TIPO	TIPO DE DISPOSITIVO
[/	150.000G	new ext4	new partition of disco local ▶]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

DISPOSITIVO	TIPO	TAMAÑO
[VBOX_HARDDISK_VBf5047180-44b4cb10	disco local	500.000G ▶]
espacio disponible		349.997G ▶]

[Create software RAID (md) ▶]

[Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO	
[VBOX_HARDDISK_VBf5047	
partition 1	n
partition 2	n

Adding GPT partition to VBOX_HARDDISK_VBf5047180-44b4cb10

Size (max 349.997G):

Formato: [ext4 ▼]

Mount: [/var ▼]

[Crear]

[Cancelar]

[Hecho]

[Restablecer]

[Atrás]

Das a Hecho, introduces tu nombre. Nombre de la maquina y el nombre del primer usuario

Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario:

Elija una contraseña:

Confirme la contraseña:

[Hecho]

Después das a Hecho sin añadir SSH o Ubuntu PRO y esperas a que termine de instalarse y cuando termine reiniciaslo

Instalando el sistema

[\[Help \]](#)

```
subiquity/load_cloud_config/extract_autoinstall:
subiquity/Early/apply_autoinstall_config:
subiquity/Reporting/apply_autoinstall_config:
subiquity/Error/apply_autoinstall_config:
subiquity/Userdata/apply_autoinstall_config:
subiquity/Package/apply_autoinstall_config:
subiquity/Debconf/apply_autoinstall_config:
subiquity/Kernel/apply_autoinstall_config:
subiquity/KernelCrashDumps/apply_autoinstall_config:
subiquity/Zdev/apply_autoinstall_config:
subiquity/Ad/apply_autoinstall_config:
subiquity/Late/apply_autoinstall_config:
configuring apt
curtin command in-target
installing system
executing curtin install initial step
curtin command install
executing curtin install partitioning step
curtin command install
configuring storage
running 'curtin block-meta simple'
curtin command block-meta
removing previous storage devices
configuring disk: disk-sda
configuring partition: partition-0
configuring partition: partition-1
configuring partition: partition-2
configuring format: format-0
configuring mount: mount-0
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp3mwqnt40/mount |
```

[\[View full log \]](#)

Installation complete!


[\[Help \]](#)

```
configuring mount: mount-0
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp3mwqnt40/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
configuring kernel crash dumps settings
final kernel configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
curtin command in-target
curtin command in-target
calculating extra packages to install
configuring cloud-init
restoring apt configuration
subiquity/Late/run_builtin:
subiquity/Late/run_user_supplied:
```

[\[View full log \]](#)[\[Reiniciar ahora \]](#)

Despues de reiniciar das a intro para expulsar la ISO

Please remove the installation medium, then press ENTER:



IP

Sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml, se debe poner exactamente así o te dará error:

```
GNU nano 8.7.1 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 10.199.9.174/22
      nameservers:
        addresses:
          - 10.151.123.21
          - 10.151.126.21
      routes:
        - to: default
          via: 10.199.8.1
  version: 2
```

Luego haces sudo netplan apply y pruebas ping con otra ip para comprobar que tienes conexión

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo netplan apply
miadmin@sgv-uslimpia:~$ ping 10.199.11.200
PING 10.199.11.200 (10.199.11.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.01 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.37 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.34 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.40 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.33 ms
^C
--- 10.199.11.200 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.330/1.491/2.013/0.261 ms
```

Hora

Con sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid cambias la zona horaria a la tuya para poner bien la hora en caso de que este mal y con date ves la fecha y la hora

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
miadmin@sgv-uslimpia:~$ date
vie 18 sept 2026 10:35:52 CEST
```

Actualizaciones

Solo después de ajustar la hora y la ip haces sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y para buscar y actualizar tu sistema

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [550 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [717 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [167 kB]
```

SSH

Utilizas sudo apt install openssh-server o sudo apt install openssh-server --fix-missing en caso de que te de error

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo apt install openssh-server --fix-missing
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:10.2p1-2ubuntu3.6).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 0
```

En el ufw permites el puerto 22/tcp para ssh con sudo ufw allow 22/tcp

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

Entras por otra maquina

```

C:\miadmin@sgv-uslimpia: ~
miadmin@sgv-uslimpia:~$ exit
logout
Connection to 10.199.9.174 closed.

C:\Users\santiago.gonvic>ssh miadmin@10.199.9.174
miadmin@10.199.9.174's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of vie 18 sept 2026 10:27:09 CEST

System load:  0.05               Processes:            150
Usage of /:   3.4% of 146.59GB   Users logged in:     0
Memory usage: 27%               IPv4 address for enp0s3: 10.199.9.174
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

*** Es necesario reiniciar el sistema ***
Last login: Fri Sep 18 10:18:53 2026 from 10.199.11.205
miadmin@sgv-uslimpia:~$

```

UFW

Con sudo ufw enable activas el firewall del servidor

```

miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup

```

Con sudo ufw allow 22/tcp permites el puerto que utiliza el ssh

```

miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)

```

Con sudo ufw status verbose compruebas los puertos permitidos

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

Antivirus

sudo apt install clamav clamav-daemon -y

```
miadmin@sgv-usod1:~$ sudo apt install clamav clamav-daemon -y
clamav ya está en su versión más reciente (1.5.3+dfsg-0ubuntu0.26.04.2).
clamav-daemon ya está en su versión más reciente (1.5.3+dfsg-0ubuntu0.26.04.2).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 0
```

sudo freshclam

sudo systemctl start clamav-freshclam

sudo systemctl enable clamav-freshclam

```
miadmin@sgv-usod1:~$ sudo systemctl start clamav-freshclam
miadmin@sgv-usod1:~$ sudo systemctl enable clamav-freshclam
Synchronizing state of clamav-freshclam.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable clamav-freshclam
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-freshclam.service' -> '/usr/lib/systemd/system/clamav-freshclam.service'.
```

2. Cuentas de Administración

Para crear un usuario administrador primero introduces sudo adduser miadmin2 y pones la contraseña paso

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo adduser miadmin2
warn: The home directory `/home/miadmin2' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para miadmin2
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
  Nombre completo []:
  Número de habitación []:
  Teléfono del trabajo []:
  Teléfono de casa []:
  Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

Luego con sudo id compruebas en que grupos esta las cuentas administradoras a partir de groups=

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ id
uid=1000(miadmin) gid=1000(miadmin) groups=1000(miadmin),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),101(lxd)
```

Por ultimo utilizas sudo usermod -aG sudo,dip,adm,cdrom,plugdev,lxd miadmin2 para poner miadmin2 en el grupo de los administradores

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo usermod -aG sudo,dip,adm,cdrom,plugdev,lxd miadmin2
```

Luego entras en la cuenta con sudo su miadmin2 y ejecutas sudo -l para ver que tiene permisos para todos los comandos

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo su miadmin2
miadmin2@sgv-uslimpia:/home/miadmin$ sudo -l
[sudo: authenticate] Password:
User miadmin2 may run the following commands on sgv-uslimpia:
  (ALL : ALL) ALL
```

3. Apache

Primero introduces `sudo apt install apache2 --fix-missing` por si el paquete en esta versión esta dañado

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo apt install apache2 --fix-missing
Instalando:
  apache2

Instalando dependencias:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1-ldap  libaprutil1t64  liblua5.4-0  ssl-cert

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  www-browser

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 10, Eliminando: 0, no actualizando: 0
  Tamaño de la descarga: 181 kB / 2.119 kB
  Espacio necesario: 8.218 kB / 144 GB disponible

¿Continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.8-1build1 [163 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 ssl-cert all 1.1.3ubuntu2 [18,8 kB]
Descargados 181 kB en 1s (308 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libapr1t64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 139674 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libapr1t64_1.7.6-3_amd64.deb ...
Desempaquetando libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-libaprutil1t64_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-ldap:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-libaprutil1-ldap_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete liblua5.4-0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-liblua5.4-0_5.4.8-1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando liblua5.4-0:amd64 (5.4.8-1build1) ...
Seleccionando el paquete apache2-bin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-apache2-bin_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-bin (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-data previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../6-apache2-data_2.4.66-2ubuntu2.4_all.deb ...
Desempaquetando apache2-data (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../7-apache2-utils_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../8-apache2_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2 (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete ssl-cert previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../9-ssl-cert_1.1.3ubuntu2_all.deb ...
```

Luego con `sudo systemctl status apache2` compruebas su estado


```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2028-10-05 10:10:07 CEST; 1min 47s ago
  Invocation: 6d56be58c5c74cf1b3bb3680dd05acc6
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6675 (apache2)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"
      Tasks: 55 (limit: 1832)
     Memory: 5.9M (peak: 6.3M)
        CPU: 191ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─6675 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─6691 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─6692 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

oct 05 10:10:07 sgvs-uslimpia systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct 05 10:10:07 sgvs-uslimpia apachectl[6675]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
oct 05 10:10:07 sgvs-uslimpia systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Después con `sudo ufw allow 80` para habilitar el puerto http de apache

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
```

Y luego en cualquier buscador introduces tu IP y podras ver la pagina por defecto de apache o el index que tu hayas intoducido



Instalas php con sudo apt install php8.3-fpm

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo apt install php8.5-fpm
Instalando:
  php8.5-fpm

Instalando dependencias:
  libargon2-1 php-common php8.5-cli php8.5-common php8.5-readline

Paquetes sugeridos:
  php-pear

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 6, Eliminando: 0, no actualizando: 0
  Tamaño de la descarga: 7.141 kB
  Espacio necesario: 36,8 MB / 144 GB disponible

¿Continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libargon2-1 amd64 0~20190702+dfsg-5 [21,3 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 php-common all 2:99ubuntu1 [13,9 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-common amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [816 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-readline amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [13,9 kB]
Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-readline amd64 8.5.4-0ubuntu1.3
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-cli amd64 8.5.4-0ubuntu1.3
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 php8.5-fpm amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.141 kB]
Ign:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-readline amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [13,9 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 php8.5-fpm amd64 8.5.4-0ubuntu1.3
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-cli amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.134 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 php8.5-fpm amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.141 kB]
Descargados 4.062 kB en 5s (836 kB/s)
Seleccionando el paquete libargon2-1:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 140399 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libargon2-1_0~20190702+dfsg-5_amd64.deb ...
Desempaquetando libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-5) ...
Seleccionando el paquete php-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-php-common_2%3a99ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando php-common (2:99ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete php8.5-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-php8.5-common_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-common (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete php8.5-readline previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-php8.5-readline_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-readline (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete php8.5-cli previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-php8.5-cli_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-cli (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
```

Introduces `sudo a2enconf php8.5-fpm` y después `sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif` para habilitar el php y luego reinicias el apache con `systemctl reload apache2`

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ ^C
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo a2enconf php8.5-fpm
Enabling conf php8.5-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ ^C
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Multiple identities can be used for authentication:
 1. miadmin
 2. ,,, (miadmin2)
Choose identity to authenticate as (1-2): 1
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
```

Por ultimo en `/etc/php/8.3/fpm/php.ini` tienes que cambiar esto o comprobar que esta así utilizando `control+w` para buscarlo en el directorio

Buscar y modificar (usar Ctrl+W):

```
display_errors = On
display_startup_errors = On
error_reporting = E_ALL
log_errors = On
error_log = /var/log/php_errors.log
memory_limit = 256M
max_execution_time = 360
max_input_time = 360
file_uploads = On
upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 100M
allow_url_fopen = On
date.timezone = Europe/Madrid
```

Luego creamos y configuramos el log y aplicamos los cambios

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo touch /var/log/php_errors.log
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo chown www-data:WWW-DATA /VAR/LOG/PHP_ERRORS.LOG
chown: grupo inválido: 'www-data:WWW-DATA'
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo chown www-data:www-data /var/log/php_errors.log
```

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo systemctl restart php8.5-fpm
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo systemctl status php8.5-fpm
● php8.5-fpm.service - The PHP 8.5 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.5-fpm.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 10:56:33 CEST; 7s ago
     Invocation: bb5dcc196ac243ffbf09abc918c46779
       Docs: man:php-fpm8.5(8)
    Process: 23080 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.sock /etc/php/8.5/fpm/pool.d/www.conf 85 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 23075 (php-fpm8.5)
      Status: "Ready to handle connections"
        Tasks: 3 (limit: 1832)
       Memory: 12.6M (peak: 14.2M)
          CPU: 93ms
    CGroup: /system.slice/php8.5-fpm.service
            └─23075 "php-fpm: master process (/etc/php/8.5/fpm/php-fpm.conf)"
              └─23078 "php-fpm: pool www"
                └─23079 "php-fpm: pool www"
```

4. Cuentas de desarrollo

Creas usuario operadorweb

```
sudo useradd -M -d /var/www/html -g www-data -s /bin/bash operadorweb
```

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo useradd -M -d /var/www/html -g www-data -s /bin/bash operadorweb
useradd: el usuario «operadorweb» ya existe
```

Estableces contraseña paso

```
sudo passwd operadorweb
```

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo passwd operadorweb
```

```
New password:
```

```
Retype new password:
```

```
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Cambiar propietario y grupo para operadorweb de la carpeta de apache

```
sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html
```

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html
```

Establecer permisos para la carpeta

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html
```

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo chmod -R 775 /var/www/html
```

Y por ultimo compruebas que el usuario existe con su operadorweb y su repositorio `cd /var/www/html && ls`

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ su operadorweb
```

```
Password:
```

```
operadorweb@sgv-uslimpia:/home$ cd /var/www/html && ls  
index.html
```