

BYOD Windows – Installation Druckerwarteschlange (FDU)

Einrichtung der persönlichen Follow-Me Druckerwarteschlange unter Windows 10 / 11

Zweck: Diese Anleitung beschreibt die Installation der Follow-Me Druckerwarteschlange (Name: **FDU**) auf Windows BYOD-Geräten, damit Dokumente direkt aus Programmen wie Word gedruckt werden können.


Empfehlung: Für einmalige Ausdrucke empfiehlt sich primär das Pixio Web-Portal
<https://pixio.triboni.net/triboni/oauth2/pix1/edu/init?> (keine lokale Treiberinstallation nötig).

Voraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11 (Home / Pro / Enterprise)
- Aktive Internetverbindung
- Administrator-Rechte auf dem Gerät
- Das Paket **Win-Printer-Connect.zip** herunterladen und entpacken (enthält Win-Printer-Connect.bat und den Ordner Win-HP-Treiber)

Schritt 1: Persönliche IPP-Warteschlange (URL) kopieren

1. Im Browser die Adresse <https://pixio.triboni.net/triboni/oauth2/pix1/edu/init?> aufrufen.
2. Mit dem EduZH-Account anmelden (vorname.nachname@edu.zh.ch).
3. Unter **Mobile Print App** die gelb markierte URL bei **Persönliche IPP Queue** markieren und kopieren (Ctrl + C).



Schritt 2: Batch-Datei ausführen

1. Den entpackten Ordner öffnen.
2. Die Datei **Win-Printer-Connect.bat** mit einem Doppelklick (oder Rechtsklick → »Als Administrator ausführen«) starten.

3. Im CMD-Fenster bei der Abfrage Verbindungsname: die kopierte IPP-URL mit Ctrl + V (oder Rechtsklick) einfügen.
4. Drücken Sie **Enter**, um die Einrichtung der Druckerwarteschlange **FDU** abzuschliessen.

```
Win-Printer-Connect.bat  
Verbindungsname: https://pixio.triboni.net/triboni/ipp/pix1/...
```

Abschluss

Der Drucker wird unter dem Namen **FDU** installiert. Er steht danach in allen Programmen (z.B. Microsoft Word, Excel, Edge) als Standard-Drucker für den Follow-Me Druck bereit.