

VSFTPD

1. Instalacion:

```
# sudo apt update
```

```
# sudo apt install vsftpd -y
```

```
root@dani-VirtualBox:/home/dani# apt install vsftpd -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  vsftpd
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 92 no actualizados.
Se necesita descargar 120 kB de archivos.
Se utilizarán 312 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Descargados 120 kB en 1s (204 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 197591 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Configurando vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
root@dani-VirtualBox:/home/dani# S
```

```
root@dani-VirtualBox:/home/dani# ls -l /etc/vsftpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 5850 oct  2  2024 /etc/vsftpd.conf
root@dani-VirtualBox:/home/dani#
```

```
root@dani-VirtualBox:/home/dani# getent passwd ftp
ftp:x:125:127:ftp daemon,,:/srv/ftp:/usr/sbin/nologin
root@dani-VirtualBox:/home/dani#
```

Creación de usuario1 y usuario2:

```
root@dani-VirtualBox:/home/dani# mkdir -p /home/ftp/usuario1
root@dani-VirtualBox:/home/dani# mkdir -p /home/ftp/usuario2
root@dani-VirtualBox:/home/dani# useradd -d /home/ftp/usuario1
-s /usr/sbin/nologin usuario1
root@dani-VirtualBox:/home/dani# useradd -d /home/ftp/usuario2
-s /usr/sbin/nologin usuario2
root@dani-VirtualBox:/home/dani#
```

Ponemos contraseñas a cada usuario:

```
root@dani-VirtualBox:/home/dani# passwd usuario1
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
root@dani-VirtualBox:/home/dani# passwd usuario2
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Cambio de permisos a sus carpetas:

```
root@dani-VirtualBox:/home/ftp# chown usuario1:usuario1 /home/ftp/usuario1
root@dani-VirtualBox:/home/ftp# chown usuario2:usuario2 /home/ftp/usuario2
```

```
root@dani-VirtualBox:/home/ftp# ls -ld /home/ftp/usuario*
drwxr-xr-x 2 usuario1 usuario1 4096 dic  2 18:26 /home/ftp/usuario1
drwxr-xr-x 2 usuario2 usuario2 4096 dic  2 18:26 /home/ftp/usuario2
root@dani-VirtualBox:/home/ftp#
```

Configuración Filezilla:

Nano /etc/vsftpd.conf

Añadir líneas:

#anonymous_enable=NO

#local_enable=YES

#write_enable=YES

#chroot_local_user=YES

#allow_writeable_chroot=YES

Reiniciar el servicio:

```
root@dani-VirtualBox:/home/ftp# systemctl restart vsftpd
root@dani-VirtualBox:/home/ftp# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; e>
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 18:35:52 CE>
   Process: 18139 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/>
   Main PID: 18142 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 9925)
    Memory: 716.0K (peak: 1.5M)
       CPU: 19ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─18142 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

dic 02 18:35:52 dani-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.se>
dic 02 18:35:52 dani-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.ser>
lines 1-13/13 (END)
```

A) ¿A qué directorio accedemos al conectar con usuario1 y usuario2?

- usuario1 → /home/ftp/usuario1
- usuario2 → /home/ftp/usuario2

B) Diferencia con `chroot_local_user=YES` (comentado en archivo de configuración):

Con `chroot_local_user=YES` → el usuario queda encerrado (jailed) en su directorio personal. No puede subir con `cd ..`.

Con `#chroot_local_user=YES` (comentado) → puede navegar por todo el sistema

c. Permisos completos en sus directorios

```
root@dani-VirtualBox:/home/tfp# chmod 777 /home/ftp/usuario1
root@dani-VirtualBox:/home/tfp# chmod 777 /home/ftp/usuario2
root@dani-VirtualBox:/home/tfp#
```

D) Comprobar a conectarse con usuario1 desde una consola de msdos. Intentar subir un archivo local. Comprueba que se ha realizado la subida correctamente.

e. Comprobar a conectarse con usuario2 desde un navegador. Intentar crear un directorio dentro del suyo personal. Compro

f. Cómo podrías conseguir que usuario1 sólo tenga acceso a su directorio y usuario2 pueda moverse por cualquier directorio. ¿Qué directivas tienes que descomentar?

usuario1 solo en su directorio, usuario2 libre por todo el sistema

/etc/vsftpd.conf:

chroot_local_user=YES

chroot_list_enable=YES

chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list

Crea el archivo de excepciones: nano /etc/vsftpd.chroot_list

Añadimos: usuario2

g. Si nos conectamos desde un cliente Ubuntu mediante ftp con el usuario administrador del servidor de ftp. ¿Cuál sería el comando? ¿A qué directorio tendría acceso? ¿Me permite moverme por cualquier directorio del sistema de archivos? ¿Qué debo hacer para que así sea?

Conexión como administrador

El usuario root está bloqueado por defecto en /etc/ftpusers

Comando desde otro Ubuntu:

ftp 192.168.x.x

Por defecto NO permite root. Para permitir root:

nano /etc/ftpusers

Añadir:

userlist_enable=YES

userlist_deny=NO

userlist_file=/etc/ftpusers

Acceso del usuario anónimo: ftp

4) Indica que directiva me permite que acceda un usuario anónimo al servidor vsftpd. Prueba la diferencia entre los dos valores posibles; YES | NO

Directiva:

anonymous_enable=YES

5)¿A qué directorio accede el anónimo?

/var/ftp

6)Cambiar directorio anónimo a c:\solobajada

anon_root=/solobajada

Crear el directorio:

sudo mkdir /solobajada

sudo chown ftp:ftp /solobajada

7) Crear archivos y descargar desde Windows/Ubuntu

echo "Archivo de prueba" | sudo tee /solobajada/archivo1.txt

sudo cp /etc/hosts /solobajada/copia_hosts.txt

8) Permitir subir archivos como anónimo

Añadir /etc/vsftpd.conf

anon_upload_enable=YES

anon_mkdir_write_enable=YES

anon_other_write_enable=YES

Permisos:

sudo chown ftp:ftp /solobajada

sudo chmod 777 /solobajada

9) Puerto por defecto y directiva

- Puerto: 21
- Directiva: listen_port=21

10) 10. Máximo 50 conexiones simultáneas

max_clients=50

11) Mensaje de bienvenida

ftpd_banner=Bienvenidos al servidor FTP de la clase de Redes

12) Archivo de log

xferlog_enable=YES

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log