GUÍA DE INTEGRACIÓN B2B

Upscayl AI Image Super-Resolution

Slug: upscayl/upscayl | Licencia: AGPL-3.0 | Categoría: AI | Stars: 32.5k

HEALTH SCORE	DIFICULTAD	TELEMETRÍA AHORRO
96.95/100	Baja	$10 USD / mes vs Topaz G

1. Descripción Técnica del Repositorio

Escalador y mejorador de resolución de imágenes 4x/8x por IA mediante modelos Real-ESRGAN locales acelerados por GPU.

DEPENDENCIAS DEL SISTEMA:

Vulkan SDK / GPU Driver, Docker Engine

DISPARADORES DE INTEGRACIÓN:

Batch Image Upscaling Task, Vulkan/CUDA Tensor Acceleration, Sharpening Filter Hook

2. PASO A PASO PARA WINDOWS (PowerShell & WSL2)

Validación del Subsistema WSL2

```
wsl --status
wsl --update
docker version
```

Persistencia y Variables de Sesión

```
$env:DATA_PATH = "$HOME\oss-atlas-data\upscayl_upscayl"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $env:DATA_PATH
```

Despliegue del Contenedor en Windows

```
docker run -d --name upscayl-core -p 8088:8080 -v upscayl_output:/data/output upscayl/upscayl-cli:latest
--restart unless-stopped
```

3. PASO A PASO PARA MACOS (Homebrew, Colima & Apple Silicon)

Aprovisionamiento con Colima

```
brew install colima docker
colima start --cpu 4 --memory 4 --disk 40
```

Persistencia y Variables en Zsh

```
mkdir -p "$HOME/oss-atlas-data/upscayl_upscayl"
export DATA_DIR="$HOME/oss-atlas-data/upscayl_upscayl"
```

Despliegue Multi-Arch

```
docker run -d --name upscayl-core -p 8088:8080 -v upscayl_output:/data/output upscayl/upscayl-cli:latest
--restart unless-stopped
```

4. Recomendaciones de Seguridad para Producción

1. Aislamiento de Red: Despliega los contenedores dentro de redes puente dedicadas (ej: docker network create oss-net).
2. Gestión de Credenciales: Almacena contraseñas en variables de entorno protegidas con permisos chmod 600.
3. Persistencia Segura: Configura volúmenes con respaldo automático diario hacia almacenamiento cifrado.
4. Monitoreo CVE: Audita periódicamente vulnerabilidades a través de las métricas de OSS Atlas.