
KOKEŠ – tlačové výstupy

- **Precvičiť tvorbu tlačových výstupov – <u>ZADANIE č. 5</u>**
- **Použiť súbor: *rs.vgi* (...DATA/Kokes/...)**
- **Vytvoriť tlačový výstup vybraného územia do formátu **.pdf* v mierkach 1:1 000, 1:2 880 a 1:5 000**








KOKEŠ – tlačové výstupy

FUNKCIE:

SOUBOR / Tisk / ...

/ Tisk / Nastavení tisku



MIERKA 1:1 000

MIERKA súvisí s definovaním veľkosti TEXTU (POPISU) v mape


v MIERKE 1:1 000
výška textu „1“ = 1 mm na papieri

KOKEŠ – tlačové výstupy

NASTAVIŤ PARAMETRE TLAČE

SOUBOR / Tisk / Nastavení tisku

- tlačový driver "printer": Adobe PDF
- formát papiera A4
- orientácia papiera „na výšku"
- farba (tabuľka VRSTIEV); môže byť rôzna






KOKEŠ – tlačové výstupy

MOŽNOSTI (VARIANTY) TLAČE - SOUBOR / Tisk / Tisk okna


ZÁKLADNÉ možnosti:

- **POKLÁDÁNÍ PAPÍRU**
- **MIERKA, ROH / MIERKA STRED**
- **MIERKA, VÝREZ**



NASTAVENIE okna:

- nastavenie okrajov papiera (mapový rám)
- zapnutie / vypnutie mapové rámu







KOKEŠ – tlačové výstupy

MOŽNOSTI (VARIANTY) TLAČE - SOUBOR / Tisk / Tisk okna

POKLÁDÁNÍ PAPÍRU:

- definovať MIERKU; možné aj v PRÍKAZOVOM RIADKU: napr: 1:250
- definovať polohu PAPIERA (ĽAVÝ SPODNÝ roh / kurzorom)
- **uložiť súbor *.pdf**






```
způsob zadání? 6. pokládání papíru
  měřítko ? 1000
  poloha papíru ? 571708.54 1291497.64
```




1:1 000





KOKEŠ – tlačové výstupy

MOŽNOSTI (VARIANTY) TLAČE - SOUBOR / Tisk / Tisk okna

MIERKA, ROH / MIERKA STRED:
- definovať MIERKU
- definovať polohu PAPIERA (ĽAVÝ SPODNÝ roh /kurzorom)
- **uložiť súbor *.pdf**







1:2 880





KOKEŠ – tlačové výstupy

MOŽNOSTI (VARIANTY) TLAČE - SOUBOR / Tisk / Tisk okna

MIERKA, VÝREZ alebo VÝREZ (zaplní papier):


- definovať MIERKU
- definovať VÝREZ obdĺžnikom v okne
- **uložiť súbor *.pdf**





1:5 000





KOKEŠ – tlačové výstupy

- **Tlačový výstup v mierkach 1:1 000, 1:2 880 a 1:5 000**



1:1 000



1:2 880



1:5 000