Kundenkonten im chi.pa-Shop

Anleitung: KISS-Kopiervorlagen manuell freischalten · Kundenkonto löschen

1. Kopiervorlagen freischalten (Buch bei Amazon / im Buchhandel gekauft)

Käufer*innen schreiben über die Seite **chipa.de/kiss-vorlagen** eine E-Mail an info@chipa.de (Betreff „Freischaltung KISS-Kopiervorlagen“). Dauer: ca. 2 Minuten.

Schritt 1: Nachweis prüfen

1. Ist eine Bestellbestätigung oder Rechnung angehängt?
2. Steht darauf „KISS-Schultraining“, 2. Auflage? Falls kein Nachweis dabei ist: Antwortvorlage B schicken.

Schritt 2: Kundenkonto anlegen (nur, wenn noch keins existiert)

1. **WordPress → Benutzer → Neu hinzufügen**
2. Benutzername: die E-Mail-Adresse · E-Mail, Vorname, Nachname eintragen
3. Rolle: **Kunde**
4. Haken bei **„Benachrichtigung an den neuen Benutzer senden“** (Link zum Passwort-Festlegen)
5. **„Neuen Benutzer hinzufügen“** klicken

Schritt 3: Freischalt-Bestellung anlegen

1. **WooCommerce → Bestellungen → Bestellung hinzufügen**
2. **Kunde:** E-Mail-Adresse suchen und auswählen
3. Rechnungsadresse: Stift-Symbol → „Rechnungsadresse des Kunden laden“ (oder nur Name und E-Mail)
4. **Position(en) hinzufügen → Produkt(e) hinzufügen** → „**Zugang für Buchbesitzer**“ suchen → Menge 1 → Hinzufügen (0,00 €)
5. **Status: Abgeschlossen** → **Erstellen**

> Fertig: Die Person erhält automatisch die E-Mail „Bestellung abgeschlossen“ mit den Download-Links. Danach findet sie alles unter chipa.de/mein-konto → Downloads.
> Das Produkt „Zugang für Buchbesitzer“ ist im Shop unsichtbar und nicht kaufbar. Es erscheint nur hier in der Produktsuche der Bestellung.

Antwortvorlage A (freigeschaltet)

Betreff: Ihre KISS-Kopiervorlagen sind freigeschaltet

Guten Tag [Name],

vielen Dank für Ihren Kauf des KISS-Schultrainings. Wir haben Ihnen die Kopiervorlagen freigeschaltet. Sie erhalten gleich zwei E-Mails: eine zum Festlegen Ihres Passworts und eine mit den Download-Links. Die Kopiervorlagen finden Sie danach jederzeit unter chipa.de/mein-konto → Downloads.

Viel Freude beim Einsatz im Unterricht!
Viele Grüße
[Name] / chi.pa

Antwortvorlage B (Nachweis fehlt)

Betreff: Ihre Anfrage zu den KISS-Kopiervorlagen

Guten Tag [Name],

gern schalten wir Ihnen die Kopiervorlagen frei. Bitte senden Sie uns dazu Ihre Bestellbestätigung oder Rechnung (z. B. von Amazon) als Anhang oder Screenshot.

Viele Grüße
[Name] / chi.pa

2. Kundenkonto löschen

Kund*innen beantragen die Löschung selbst unter **Mein Konto → Kontodetails → „Konto löschen“** und bestätigen sie über einen Link per E-Mail. Danach kommt an **info@chipa.de** die E-Mail **„[chi.pa] Aktion bestätigt: Personenbezogene Daten löschen“**. Dauer: ca. 1 Minute.

Schritt 1: Personenbezogene Daten löschen

1. Link in der E-Mail anklicken oder **WordPress → Werkzeuge → Personenbezogene Daten löschen**
2. Die Anfrage mit Status **„Bestätigt“** suchen (E-Mail-Adresse der Person)
3. In der Spalte „Nächste Schritte“ auf **„Personenbezogene Daten löschen“** klicken und warten, bis die Meldung erscheint, dass die Daten gelöscht wurden
4. Falls angezeigt: **„Anfrage als erledigt markieren“** klicken

> Die Person bekommt dabei automatisch eine E-Mail, dass ihre Daten gelöscht wurden.

Schritt 2: Benutzerkonto entfernen

1. **WordPress → Benutzer** → E-Mail-Adresse suchen
2. Mit der Maus über den Namen fahren → **„Löschen“**
3. Falls gefragt wird, was mit Inhalten passieren soll: **„Alle Inhalte löschen“** (Kund*innen haben keine Beiträge)
4. **„Löschen bestätigen“** klicken

> **Wichtig:** Bestellungen und Rechnungen werden nicht gelöscht. Sie müssen aus steuerlichen Gründen 10 Jahre aufbewahrt werden. Das ist so eingestellt, solange unter **WooCommerce → Einstellungen → Konten & Datenschutz** der Haken bei „Entferne personenbezogene Daten aus Bestellungen auf Anfrage“ **nicht** gesetzt ist. Bitte diese Einstellung nicht ändern.

> Nach der Löschung hat die Person keinen Zugriff mehr auf ihre Downloads. Möchte sie die Kopiervorlagen später wieder nutzen, einfach neu freischalten (Teil 1).