

Versión 1.0

ENERO DE 2018

Page **2** of **8**

VERSIÓN 1

QUE ES EL GEOREFERENCIADOR

El Sistema de Georreferenciación de Servinformacion, es la herramienta de software que permite convertir las direcciones de sus bases de datos en una ubicación geográfica. De esta forma se puede obtener la ubicación geográfica de todos aquellos elementos y aspectos de interés como clientes, activos, inversiones, lugares estratégicos, etc., con el fin de consultar, actualizar y analizar el comportamiento espacial y alfanumérico de los mismos, apoyando así el proceso de toma de decisiones.

El Sistema de Georreferenciación se basa en la malla vial de cada municipio contiene información específica como es nombre de vías, cuadrantes, etc.

El Georreferenciador tiene contacto con los Sistemas de Información Geográfica – SIG (como ArcView, Mapinfo, Geovisor) y de herramientas de visualización de distribución gratuita como ArcExplorer, a través de interfaces y formatos de exportación de datos tipo DBF o TXT y de archivos gráficos tipo SHAPE o DXF. (Tomado del manual de Usuario del Proveedor)

DATOS CONTACTO DEL PROVEEDOR

Camilo Camacho camilo.camacho@servinformacion.com

Maria Jose Acuña mariajose@servinformacion.com

Teléfonos 2562030 - 6112375 OPC 4

Requisitos Previos De Instalación

- Contar con permisos de Firewall en Compensar, se debe agregar la IP del equipo a la "regla consorcio servidores producción" usando los puertos 80/999/445/SQL
- Tener acceso a las rutas compartidas \\192.168.10.70\NET y \\192.168.10.70\tablas para esto se debe establecer la conexión por medio de usuario y contraseña (usuario 192.168.10.70\USUGEOCONSORCIO contraseña 1qaz2wsx!)









Page **3** of **8**


VERSIÓN 1

Proceso de instalación

Inicialmente este proceso no es realizado por parte del CSTI debido a que no contamos con la configuración del aplicativo y el acceso a las BD. Para proceder con la instalación de debe establecer una conexión remota con el proveedor y facilitarle los medios de instalación los cuales están en la ruta \\172.27.12.191\compartida\SOFTWARE CONSORCIO\GEORREFERENCIADOR. Ellos serán los encargados de realizar la instalación del aplicativo y proceder con la configuración.

Debido a las experiencias tenidas desde el CSTI se ha capturado un paso a paso del proceso de instalación.

Ejecutar archivo Setup.exe






Page 4 of 8

VERSIÓN 1

Procedemos a dar Next



Aceptamos la licencia









Page **5** of **8**

VERSIÓN 1

Llenamos los campos solicitados















Page 6 of 8

VERSIÓN 1











Page **7** of **8**

VERSIÓN 1



Terminada la instalación, procedemos a crear el acceso directo de la herramienta en el escritorio. Para esto tomamos el archivo **GeoSys.exe** clic derecho enviar a, escritorio crear acceso directo.










Page **8** of **8**

VERSIÓN 1





Para terminar el proceso debemos comunicarnos con el proveedor establecer la conexión remota según lo explicado anteriormente y que se realice la configuración determinada.

Cualquier duda con gusto será atendida, me pueden contactar al correo Victor.ayala@axity.com

