跨图层 —— 同级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

跨图层同级多选时，将指针操作的命令统一作用于被拖动图层（*此时请命令对所有图层生效）以下为实例场景：

场景1：选中「Button 3」向上移动一个单位

结果：此时「Button 3」图层均向上移动一层

跨图层 —— 同级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

当跨图层多选时，如果符合：1.多选图层为相同层级；2.目标图层名称相同。此时已选图层将进入目标图层内

结果：「F 587」与「F 231」均进入「F1」

若不相符，仅指针当前交互对象进入目标图层

结果：仅「F 587」进入「F 12」，「F 231」不生效



跨图层 —— 同级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景2：选中「Button 3」和「Button 4」向左移动进行跨图层移动

结果：将多选图层插入占位多位置图层顺序按照原有顺序排列

跨图层 —— 跨级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景1：多选图层调整位置

结果：将多选图层插入占位多位置图层顺序按照原有顺序排列

跨图层 —— 跨级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景1：本图层内多选「Button 4」与「Button 6」调整位置顺序

结果：将多选图层插入占位多位置图层顺序按照原有顺序排列



跨图层 —— 跨级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景1：多选「Button K」与「Button 2/3/B」调整位置顺序

结果：将多选图层插入占位多位置图层顺序按照原有顺序排列



本图层 —— 同级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景1：本图层内多选「Button 4」与「Button 6」调整位置顺序

结果：将多选图层插入占位多位置图层顺序按照原有顺序排列

本图层 —— 同级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景1：本图层内多选「Button 4」与「Button 6」移入「Button5」

结果：将多选图层插入占位多位置图层顺序按照原有顺序排列

本图层 —— 同级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

向外移出图层，不得破坏原有图层结构，实例如下：

多选图层时，若选择图层不为末尾图层，则不可基于原有位置进行向外移出

多选图层时，若选择图层不为末尾图层，但可基于新位置向外移

本图层 —— 跨级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景1：选择「Button 2」与「Button 4」和「Button 6」，此时选择位置进入插入

结果：将多选图层插入占位多所在层级位置，图层顺序按照原有顺序排列

并且保留原有图层的展开情况



本图层 —— 跨级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层

场景1：选择「Button 2」与「Button 4」和「Button 6」，此时选择位置进入插入

结果：将多选图层插入占位多所在层级位置，图层顺序按照原有顺序排列

本图层 —— 跨级多选
- 顺序调整
- 移入图层
- 移出图层





全选图层
- 顺序调整
- 移入图层

全选图层
- 顺序调整
- 移入图层

全选图层时，插槽热区仅作用于父级到图层

当指针移入子图层插槽时，不显示占位条

直到移至其他图层时，插入条出现