Unix / Linux命令参考

FOSSwire.com

档案指令

ls - 目录列表

ls -al - 有隐藏文件的格式列表

cd *dir - 移动到<目录>*

cd - 返回主页

pwd - 显示当前目录

· mkdir *dir - 在<目录>中创建一个新目录*

rm file - 删除<文件>

rm - r *dir* - 删除目录<目录>

rm -f *file* - 强制删除<文件>

rm -rf *dir* - 强制删除目录<目录>*

cp file1 file2 - 把<文件1>复制到<文件2>

cp -r *dir1 dir2* - 把<目录1>复制到<目录2>;如果不存在,则创建<目录2>

mv *file1 file2* - 如果<文件2>是现有目录,则重命名或移动<文件1>到<文件2>,将<文件1>移动到目录<>文件2中

ln -s file link - 创建符号链接<链接>到<文件>

touch file - 创建或更新<文件>

cat > file - 将标准输入放入<文件>

more file - 输出<文件>内容

head file - 输出<文件>的前10行

tail file - 输出<文件>的末10行

tail -f file - 当,文件>内容增长时,输出文件内

容,从最后10行开始

流程管理

ps - 显示当前活动的进程。

top - 显示所有正在运行的进程

kill pid - 关闭流程ID<pid>

killall proc - 关闭所有名为<proc>的过程*

bg - 列表停止或后台工作;在后台重新开始工作。

fq - 把最近的工作带到前台

fg *n* - b将作业<n>带到前台。

文件权限

chmod octal file - 将文件的权限更改为八进制,可以分别为用户、组和世界分别找到:

- 4-读(r)
- 2-写(w)
- 1 执行 (x)

例子:

chmod 777 - 读取、写入、执行所有操作

chmod 755 – **rw**x用于所有者,**r**x用于团体和世界,用于更多选项,参见人**chmod**。

安全外壳

ssh user@host - 作为用户连接到主机

ssh -p port user@host - 作为用户连接到端口端口上的主机。

ssh-copy-id *user@host* - 为用户添加您的密钥,以启 用键入或无密码登录。

搜索

grep pattern files - 在文件中搜索模式

grep -r pattern dir - 递归搜索目录中的模式

command | grep pattern - 在命令的输出中搜索模式。

locate file - 查找所有文件实例。

系统信息

date - 显示当前日期和时间。

cal - 显示这个月的日历

uptime - 显示当前的运行时间

w - 显示是谁在线

|whoami - 你是谁?

finger user - 显示用户信息

uname -a - 显示内核信息

cat /proc/cpuinfo - cpu信息

cat /proc/meminfo - 内存信息

man command - 显示命令手册。

df - 显示磁盘使用情况

du - 显示目录空间使用情况

free - 显示内存和交换使用情况。

whereis app - 显示应用程序的可能位置。

which app - 显示哪个应用程序将默认运行。

压缩

tar cf file.tar files – 创建一个名为file.tar的tar文件。

tar xf file.tar - 从file.tar中提取文件

tar czf file.tar.gz files - 用Gzip压缩创建一个tar。

tar xzf file.tar.gz - 使用Gzip提取tar

tar cjf *file.tar.bz2* - 使用Bzip2压缩创建一个tar。

tar xjf file.tar.bz2 - 使用Bzip2提取一个tar gzip file - 压缩文件并将其重命名为file.gz。

qzip -d file.qz - 解压缩文件

网络

ping host - 查看延迟

whois domain - 获取域名信息。

dig domain - 获取域名的DNS信息。

dig -x host - 反向查找主机

wget *file* - 下载文件

wget -c file - 继续下载

女教

从源代码安装:

.configure

make

make install

dpkg -i *pkg.deb* - 安装一个包(Debian)

rpm - Uvh pkg.rpm - 安装一个包(RPM)

快捷键

Ctrl+C - 停止当前的命令

Ctrl+Z - 停止当前命令,继续使用。

fg 前台 bg 后台

Ctrl+D - 退出当前会话,类似退出。

Ctrl+W - 在当前行中删除一个单词。

Ctrl+U - 擦除整个行

Ctrl+R - 输入最近的命令。

!! - 重复最后一个命令

exit - 退出当前会话。

*使用极端谨慎。

(cc) BY-NC-SA