



Module 4 lab 1

Корначенко Данил Александрович

Адрес задаётся :> ip <адрес> <маска> <gateway/шлюз>

PC1	PC2
Trying 217.71.138.4... Connected to 217.71.138.4. Escape character is '^]'. Checking for duplicate address... PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0 PC1> ip 192.168.1.2/24 192.168.1.1 Checking for duplicate address... PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 PC1> show ip NAME : PC1[1] IP/MASK : 192.168.1.2/24 GATEWAY : 192.168.1.1 DNS : MAC : 00:50:79:66:68:00 LPORT : 20072 RHOST:PORT : 127.0.0.1:20073 MTU : 1500 PC1> █	of the subnet. In the example above the tapx ip would be 10.1.1.126 mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192 Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP -d Show DHCP packet decode -r Renew DHCP lease -x Release DHCP lease dns ip Set DNS server ip, delete if ip is '0' dns6 ipv6 Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0' domain NAME Set local domain name to NAME PC2> show ip NAME : PC2[1] IP/MASK : 192.168.1.3/24 GATEWAY : 192.168.1.1 DNS : MAC : 00:50:79:66:68:01 LPORT : 20074 RHOST:PORT : 127.0.0.1:20075 MTU : 1500 PC2> █





Source — откуда идёт пакет, Destanation — куда идёт
ARP нужен чтобы узнать MAC адрес устройства по ip и идёт первым.

Изменяю адрес у первого ПК, чтобы они были в разных сетях

```
PC1> ip 192.155.5.2/24 192.155.5.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.155.5.2 255.255.255.0 gateway 192.155.5.1
```

PC1> █

Пинг не проходит, но ARP пакеты пытаются отправиться на broadcast

