


# Instalace FortiGate VM na platformě VMware


Instalace VMware Workstation playeru:

Stáhněte si z linku <https://www.vmware.com/go/getplayer-win> instalační balíček a spusťte ho.


Klikněte na tlačítko **Next**.




Odsouhlaste podmínky VMware a klikněte na **Next**.




Klikněte na **Next**.




Zde si můžete vybrat jinou instalační cestu pokud je potřeba a poté klikněte na **Next**.




Zde si můžete zapnout kontrolu aktualizací a také připojení se do programu pro zlepšení softwaru, poté klikněte na **Next**.




Zde si můžete nechat vytvořit zástupce na plochu a do menu Start, poté klikněte na **Next**.




Nyní se začne instalovat program, klikněte na tlačítko **Install**.



Instalace programu VMware Workstation Player.



Program se Vám nainstaloval, nyní můžete kliknout na **Finish**.





## Instalace FortiGate VM


Stáhněte si z Teamsu image virtuálního stroje a extrahujte ho.

✓ Yesterday (1)


| File Name                                     | Date       | Time  | Format                 | Size      |
|-----------------------------------------------|------------|-------|------------------------|-----------|
| FOS_VM64-v7.0.12.M-build0523-FORTINET.out.... | 23.10.2023 | 16:42 | Compressed (zipped)... | 84 636 KB |




Jakmile máte soubory extrahované, otevřete program VMware Workstation Player.




Zaklikněte volbu použití pro nekomerční účely a klikněte **Continue** a poté **Finish**.




Vyskočí Vám nové okno, klikněte na možnost „Open a Virtual Machine“.




Ve vyskakovacím okně navigujte do dříve extrahované složky a zvolte soubor „FortiOS-VM64.ovf“.




Zaklikněte, že souhlasíte s podmínkami a klikněte **Next**.




Pojmenujte si virtuální stroj, popřípadě změňte jeho umístění a klikněte **Next**.




Zde si můžete změnit hostname v FortiOS, poté klikněte na „**Interface 01**“.




Toto je management interface, chceme, aby si získal IP adresu z DHCP serveru, přepište „**Static**“ na „**DHCP**“ a klikněte **Import**.




Virtuální stroj se spustí. Je možné že se ukáže toto okýnko, stačí kliknout **OK**.



Nyní se začne zavádět operační systém. Můžete kliknout do okýnka, myš a klávesnice se Vám připojí do virtuálního stroje. Z virtuálního stroje se dá odejít pomocí CTRL + ALT, počkejte, než se stroj zavede do přihlašovací obrazovky.



Nyní se přihlaste pomocí uživatele **admin** s **prázdným heslem**, FortiOS bude chtít změnit heslo, můžete si zde dát heslo jaké chcete (**Pozor! VM používá anglickou klávesnici!**)



The screenshot shows a VMware Workstation 17 Player window titled "FG-VMko - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)". The terminal window displays the following text:

```
Player ▾ | [Pause] [Full Screen] [Close]
Loading flatkc... ok
Loading /rootfs.gz...ok

Decompressing Linux... Parsing ELF... done.
Booting the kernel.


System is starting...
Serial number is FOSUM1LQNTPDGK23

FortiOS-UM64 login:

FortiOS-UM64 login: admin
Password:
You are forced to change your password. Please input a new password.
New Password:
Confirm Password:
Welcome!

FortiOS-UM64 #
```


Nyní po přihlášení pomocí příkazu „**get system interface physical**“ zjistíte IP adresu FortiGate. (Pokud nemáte adresu na portu mgmt, zkuste v nastavení VM nastavit všechny adaptéry z **Bridged** na **Host-Only** a restartovat VM)




The screenshot shows the FortiOS-UM64 terminal with the command `get system interface physical` and its output:

```
FortiOS-UM64 # get system interface physical
== [onboard]
    == [mgmt]
        mode: dhcp
        ip: 192.168.1.19 255.255.255.0
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none
    == [port1]
        mode: static
        ip: 0.0.0.0 0.0.0.0
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none
    == [port2]
        mode: static
        ip: 0.0.0.0 0.0.0.0
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 1000Mbps (Duplex: full)
```


Následně otevřete oblíbený webový prohlížeč a otevřete si stránku vašeho FortiGate. (Nezapomeňte na https!)



Může Vám vyskočit chyba certifikátu, nebojte se, dejte pokračovat.



Následně na přihlašovací obrazovce zadejte uživatelské jméno **admin** a Vaše heslo.



A nyní jste přihlášení na svůj FortiGate!

