MANUAL DE USUARIO / GUÍA RÁPIDA

SOC Report Router

Registra incidentes de ciberseguridad y sigue su asignación desde la bandeja del operador.

01 Arranca el proyecto

Abre PowerShell en la carpeta del proyecto y ejecuta el comando. Espera a que los cuatro servicios indiquen **Listo**.

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\Start-Soc.ps1
```

02 Envía un reporte

Escribe un título y describe lo ocurrido. Si conoces el activo afectado, inclúyelo. Pulsa **Enviar reporte** y guarda el ID que aparece en el comprobante.

Abrir el formulario · 127.0.0.1:8000




Figura 1. Formulario y acceso a la bandeja con un ejemplo ficticio.

03 Consulta y actualiza la bandeja

Introduce el valor de **OPERATOR_TOKEN** del archivo **.env** y pulsa **Consultar o actualizar**.

Revisa el responsable, el aviso interno, los plazos y la bitácora.
Actualiza con **Registrar primera respuesta** y después **Marcar resuelto**.
Recupera un envío pendiente con **Reintentar enrutamiento**.

Del reporte al aviso

FastAPI recibe el reporte, Langflow lo clasifica y n8n lo asigna. PostgreSQL guarda el reporte y sus hitos.

Langflow / Clasificación

El flujo devuelve tipo de incidente, severidad, activo afectado y confianza. **Groq** es el modelo principal y **Gemini** el respaldo ante fallos temporales.

Abrir el clasificador · 127.0.0.1:7861




Figura 2. Entrada, plantilla, clasificador y salida en Langflow.

n8n / Asignación y aviso

El flujo aplica las reglas del SOC, fija los plazos de respuesta y resolución y registra la notificación interna. Los casos que requieren revisión van a **Triaje SOC**.

Abrir el flujo de n8n · 127.0.0.1:5678



Figura 3. Nodos que reciben, asignan y notifican el reporte.

FastAPI y PostgreSQL

El estado de la API debe mostrar **postgresql / langflow / n8n**. La base **soc_reports** conserva los reportes, asignaciones y eventos de bitácora.

Consultar estado del sistema