

MANUAL DE INSTALACION CMI-TRACK

LEÓN GUANAJUATO, MEXICO. JULIO/2016

1 TABLA DE CONTENIDO

N	Manual de Instalacion CMI-TRACK		
_		uerimientos de hardware y software	
3	Inst	alacion y Configuracion	. 3
	3.1	Instalación de base de datos	. 3
	3.2	Instalación del Sistema Web CMI-Track	. 3
	3.3	Configuración	. 3
4	Prue	ebas de acceso	. 4

2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

- Servidor con Windows Sever 2012 o posterior.
 - o IIS 8 o Posterior instalado.
 - o Modulos de .NET 4.5 instalado y registrado en IIS.
 - o SQL Server 2012 o posterior instalado.
- Acceso al Servidor en la red.

3 Instalacion y Configuracion

La instalación y configuración del sistema CMI-Track debe ser realizado por personal idóneo en sistemas y administrador de servidores.

En el paquete de instalación se encuentran las siguientes carpetas:

- 1. Base de Datos.
- 2. Aplicación Web.

3.1 Instalación de base de datos.

Para instalar la base de datos es necesario realizar los siguientes pasos:

- 1. Ejecutar los scripts de base de datos encontrados en el archivo BasedeDatos.zip en el siguiente orden:
 - a. CMITrack.sql
 - b. Todos.Tablas.sql
 - c. Todos.Funciones.sql
 - d. Todos.StoredProcedures.sql
 - e. Scripts CMI-Track.sql

3.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA WEB CMI-TRACK

Para instalar el sistema web CMI-Track es necesario realizar los siguientes pasos:

- Descomprimir el archivo CMI-Track.Web.zip en una carpeta de destino. Ej. [C:\inetpub\wwwroot\CMI.Track.Web].
- 2. En IIS convertir la carpeta destino como Aplicación Web.

3.3 CONFIGURACIÓN

En caso de no poder subir archivos es necesario dar los permisos de lectura y escritura a la carpeta [destino]\Archivos\CMITrack a los siguientes usuarios:

IIS_IUSRS, NETWORK_SERVICE, IUSR.



4 PRUEBAS DE ACCESO

Una vez realizado los pasos anteriores podrá acceder a la URL del sitio desde el botón Examinar Aplicación en IIS.

Deberá abrirse el navegador y verá la página de Login del sitio CMI-Track.

Ingrese las credenciales del usuario Administrador [ADMIN:1] y podrá entrar al sitio.

Diríjase al módulo de usuarios, cambie la contraseña del usuario administrador y agregue los permisos de seguridad a todos los módulos.

Salga del sistema y vuelva a ingresar con su nueva contraseña y vera el menú completo del sistema.