# ¿Qué es la Configuración Electrónica?

La **Configuración Electrónica** de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos (orbitales). El llenado de estos orbitales se produce **en orden creciente de energía**, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía.

Recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones.

# ¿Cómo se escribe la Configuración Electrónica?

La Configuración Electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía.

Recordemos que existen 7 niveles de energía: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada uno de ellos tiene, a su vez, hasta 4 subniveles de energía denominados s, p, d y f.

Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel s; el nivel 2 contiene subniveles s y p; el nivel 3 contiene subniveles s, p y d; y los niveles 4 a 7 contienen subniveles s, p, d y f.

# ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel?

El **subnivel s** aloja un máximo de **2 electrones**.

El **subnivel p** aloja un máximo de **6 electrones**.

El subnivel d aloja un máximo de 10 electrones.

El **subnivel f** aloja un máximo de **14 electrones**.

# ¿Cómo se utiliza el Diagrama de Moeller o Regla de las Diagonales?

El diagrama de Moeller o Regla de las diagonales se utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales atómicos. Es, simplemente, una regla nemotécnica.

Es la siguiente:

#### Regla de las Diagonales o Diagrama de Moeller:

#### Niveles $1s^2$ 1 $2s^2$ 2p<sup>6</sup> 2 $3s^2$ 3p<sup>6</sup> $3d^{10}$ 3 $4s^2$ 4p6 4d10 $4f^{14}$ 4 $5f^{14}$ $5s^2$ $5d^{10}$ 5 6d10 $6s^2$ $6f^{14}$ 6 $7d^{10}$ 7

La forma de construir este diagrama es escribir los niveles de energía atómicos (del 1 al 7) y los correspondientes subniveles a su lado. Luego se trazan líneas diagonales desde arriba hacia abajo.

No debes recordarlo de memoria, ahora ya sabes construirlo, de modo que el día del examen, lo puedes escribir y luego utilizar para resolver los ejercicios.

#### ¿Cómo se utiliza el Diagrama de Moeller o Regla de las Diagonales?

Para utilizar la regla de las diagonales simplemente debes seguir las líneas diagonales del diagrama desde arriba hacia abajo. Eso marcará el orden de llenado de los subniveles de energía. La cantidad de electrones se escribe como superíndice. Una vez que un subnivel de energía está "completo" de electrones se pasa al subnivel siguiente

#### **Ejemplos de Configuración Electrónica**

#### Escribir la Configuración Electrónica del Manganeso (Mn):

PASO 1: Lo primero que debemos conocer es el **Número Atómico (Z)** del elemento en cuestión, en este caso, el Manganeso el cual nos indica la cantidad de protones.

Al tratarse de un átomo neutro, la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones.

PASO 2: El siguiente paso será ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes utilizando la Regla de las Diagonales.

Veamos: El Manganeso (Mn) tiene un número atómico Z=25, es decir, que tiene 25 protones y 25 electrones.

Siguiendo la Regla de las Diagonales escribimos la configuración electrónica (CE) del Mn de la siguiente manera:



La suma de todos los electrones debe ser 25 en este ejemplo: 2+2+6+2+6+2+5= 25

#### Escribir la Configuración Electrónica del Carbono (C)

El átomo de Carbono tiene un número atómico (Z) de 6. Es decir, tiene 6 protones en su núcleo. Al tratarse de un átomo neutro tiene también 6 electrones alrededor del núcleo, distribuidos en distintos niveles y subniveles de energía. Utilizando la regla de las diagonales o Diagrama de Moeller escribimos la Configuración Electrónica (CE) del Carbono:

CE C: 1s2 2s2 2p2

### Configuración Electrónica del Hidrógeno (H)

El átomo de Hidrógeno tiene un número atómico (Z) de 1.

Es decir, tiene 1 protón en su núcleo. Al tratarse de un átomo neutro tiene también 1 electrón alrededor del núcleo.

Utilizando la regla de las diagonales o Diagrama de Moeller escribimos la Configuración Electrónica (CE) del Hidrógeno:

CE H: 1s1

Y ahora ... ¡Comprueba si has entendido el tema!

# **Ejercicios Resueltos de Configuración electrónica**

#### Escribe la Configuración Electrónica (CE) de los siguientes átomos o iones:

- a) Átomo de sodio
- b) Ion monopositivo de Sodio
- c) Átomo de Flúor
- d) Ion mononegativo de Flúor

Datos: Número atómico (Z) del Sodio = 11 Número atómico (Z) del Flúor = 9

# **Respuestas:**

a) Átomo de sodio (Na). Z=11, entonces tiene 11 protones y 11 electrones, ya que es NEUTRO. Siguiendo el diagrama de Moeller escribimos la Configuración Electrónica del Sodio, ubicando los 11 electrones en los orbitales:

# Configuración Electrónica del Sodio:

CE Na: 1s2 2s2 2p6 3s1

b) Ion monopositivo de Sodio ¿Qué quiere decir que sea un Ion monopositivo de sodio?

Quiere decir que es un **átomo cargado positivamente**. Y al ser **MONOpositivo** sabemos que tiene **UNA carga positiva, es decir: Na+.** 

Es un ion (átomo cargado). Más específicamente un CATIÓN: átomo cargado positivamente. Para llegar a tener esta carga, el átomo de Na (que tenía 11 protones y 11 electrones) perdió un electrón (carga negativa), por lo que se ha quedado con 11 protones (cargas positivas) y 10 electrones (cargas negativas). Osea que tiene una carga positiva más que las negativas, por esa razón es un ion monopositivo, y se escribe: Na+

Entonces debemos escribir la configuración electrónica de este ION MONOPOSITIVO DE SODIO, ubicando sus 10 electrones en los orbitales.

Para esto utilizamos el diagrama de Moeller o regla de las diagonales:

Configuración Electrónica del ion monopositivo de Sodio:

CE Na+: 1s2 2s2 2p6

c) Átomo de Flúor (F) F Z=9, entonces tiene 9 protones y 9 electrones ya que es un átomo NEUTRO.

Siguiendo el diagrama de Moeller escribimos la **Configuración Electrónica del Flúor**, ubicando los **9 electrones** en los orbitales:

Configuración Electrónica del Flúor:

CE F: 1s2 2s2 2p5

d) lon mononegativo de Flúor ¿Qué quiere decir que sea un lon mononegativo de Flúor?

Quiere decir que es un **átomo cargado negativamente**. Y al ser **MONOnegativo** sabemos que tiene **UNA carga negativa, es decir: F-.** Es un **ion (átomo cargado).** Más específicamente un **ANIÓN: átomo cargado negativamente.** Para llegar a tener esta carga, el átomo de F (que tenía 9 protones y 9 electrones) **ganó un electrón** (carga negativa), por lo que se ha quedado con 9 proton**es (cargas positivas) y 10 electrones (cargas negativas).** 

O sea que tiene una carga negativa más que las positivas, por esa razón es un ion mononegativo, y se escribe: F-

Entonces debemos escribir la **configuración electrónica de este ION MONONEGATIVO DE FLÚOR**, ubicando sus **10 electrones** en los orbitales. Para esto utilizamos el diagrama de Moeller o regla de las diagonales:

Configuración Electrónica del ion mononegativo de Flúor:

Observemos que la Configuración electrónica del Na+ y del F- son iguales. **Esto se debe** a que son iones isoelectrónicos.

Fuente: <a href="https://misuperclase.com/configuracion-electronica-de-los-elementos/">https://misuperclase.com/configuracion-electronica-de-los-elementos/</a>