Esta guía explica paso a paso cómo configurar y operar el sistema en múltiples locales para que la administración central tenga el control total de los kilos de carne sin necesidad de servidores costosos.

1 Configuración de Identidad

Cada computadora donde se instale el programa debe tener su propia identidad configurada correctamente.

📍 Sucursal de Venta

1. Entrá al menú **Sucursales**.
2. Tocá el ícono del **Pin de Ubicación (📍)**.
3. Completá la ficha con el nombre, dirección y responsable.
4. Elegí el Rol: **Sucursal de Venta** .
5. Tocá **Guardar Perfil**.

👑 Administración Central

1. Entrá al menú **Sucursales**.
2. Tocá el ícono del **Pin (📍)**.
3. Elegí el Rol: **Administración Central (Master)** .
4. Ingresá el PIN de Seguridad por defecto:

   1234

5. Verás que aparece la etiqueta CONTROL .

2 El Nexo: Carpeta Compartida

Para que los datos viajen entre locales, usaremos una carpeta en la nube (Google Drive o Dropbox).

1. Instalá **Google Drive** en todas las PCs de la empresa.
2. Creá una subcarpeta llamada **STOCK_CARNICERIA** .
3. En el programa, tocá el botón **"Vincular Carpeta"**.
4. Seleccioná la carpeta que creaste en el Drive.
5. **¡Éxito!** Ahora la PC está conectada con el resto de la red.

3 Operativa Diaria

🌅 Al Cierre del Día (El Carnicero)

El carnicero entra a Sucursales y toca **"Exportar Stock"**.

- ✓ El sistema genera el archivo `STOCK_Local.json` automáticamente.
- ✓ El archivo se sube al Drive de la dueña en segundos por internet.

👁️ Consulta de la Dueña (Vista Global)

La dueña entra a su sección y toca el botón del **Ojito**.

- ✓ El sistema escanea la carpeta y busca los datos de todos los locales.
- ✓ Se abre la tabla comparativa con kilos por producto y totales generales.

4 Seguridad e Integridad

> **PIN Master:** El código `1234` es la llave de tu información. No lo compartas con empleados.
>
> **Archivos:** No borres ni muevas los archivos `.json` del Drive manualmente. Dejá que el sistema los gestione para evitar errores de sincronización.

? Preguntas Frecuentes

¿Qué pasa si no tengo internet?

Podés exportar igual. El archivo se guarda en tu PC y Google Drive lo subirá automáticamente apenas recuperes la conexión.

¿Puedo ver las ventas de cada local?

Esta guía es para el control de **Stock (Kilos)**. Para ventas en tiempo real, necesitás el módulo Cloud Pro sincronizado.

¿Cómo cambio el PIN de acceso?

Por ahora el PIN es `1234`. Para personalizarlo, podés solicitar el cambio en el menú de **Configuración > Seguridad**.

Manual generado por Antigravity AI para MeatManager CONTROL Edition

© 2026 Carnicería Antigravity - Todos los derechos reservados