

Установка IMCADConverter Inventor - КОМПАС

Оглавление

1	Требования к системе.....	2
2	Установка программного обеспечения	3
3	Деинсталляция IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1.....	7

1 Требования к системе

Для работы **IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1** в системе Windows требуется установленный пакет .Net Framework (рекомендуется .Net Framework 4.5.1 и выше). В случае, если указанный пакет или требуемое обновление отсутствуют в системе, то они будут установлены автоматически. В некоторых случаях предварительно может потребоваться обновление KB893803-v2 для службы Windows Installer.

Приложение IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1 поставляется на дистрибутивном **USB Flash** и должно быть установлено на жесткий диск компьютера.

Системные и аппаратные требования к приложению определяются CAD-системами, с которыми будет производиться работа.


Для работы модуля конвертации необходимо, чтобы на рабочем ПК были установлены:

- **Autodesk Inventor версии 2022.4;**
- **КОМПАС-3D версии 21 и выше.**


2 Установка программного обеспечения

Установка **IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1** выполняется путем запуска на выполнение файла Диск с инсталляцией:\Setup.exe.


Далее инсталлятор отобразит мастер установки. Для перемещения по окнам необходимо использовать кнопки **Далее** и **Назад**.




После прочтения текста лицензионного соглашения можно выбрать пункт «**Я принимаю условия лицензионного соглашения**» и нажать кнопку **Далее**.




Далее программа установки предложит указать папку для установки.




После указания папки установки программа установки отобразит устанавливаемые компоненты.




Далее требуется указать папку для создания ярлыков. По умолчанию папка называется **Intermech**.



После всех необходимых приготовлений программа будет готова установить однопользовательскую часть **IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1**.



Процесс установки отображается в окне с указанием производимых действий и прогресса их выполнения.



По окончании установки инсталлятор проинформирует об этом и предложит нажать кнопку **Готово** для выхода.

3 Деинсталляция IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1

Деинсталляция **IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1** производится через меню **Пуск/Панель управления/Установка и удаление программ/InterMech Setup**.