

Windows: Home Edition upgrade

D. Leeuw

29 september 2026

0.0.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Windows versies

Home Thuis editie. Is een uitgeklete versie van Windows die je bijvoorbeeld niet in een Domein kan hangen. Het heeft geen bedrijfsbeveiligings tools en mist remote desktop mogelijkheden

Pro De internationale “volldige” versie voor het bedrijfsleven, heeft 24 maanden ondersteuning per jaarlijkse update (BitLocker full-disk encryption, Remote Desktop, Hyper-V virtual machines, and domain joining.)

Education De internationale Education, heeft 36 maanden ondersteuning per jaarlijkse update (Built on Enterprise-level security and tools, but with consumer ads and suggested apps turned off by default.)


Enterprise De internationale “volldige” versie voor het bedrijfsleven, heeft 26 maanden ondersteuning per jaarlijkse update. (Advanced fleet-wide management, AppLocker, Credential Guard, and volume licensing.)

Versies met een N toegevoegd zijn versies die voldoen aan de regels van de Europese Gemeenschap. Deze versies missen vaak de media player en de bijbehorende libraries.

2 Verkrijgen van een key

2.1 Via Azure for Education

We gaan gebruik maken van de Azure for Education site voor een Activation Key voor Windows Education. Hiervoor moeten we naar de Azure Portal https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/~/software. Na het volgen van de link kom je op een pagina terecht met ongeveer deze tekst:



1. Klik op de registreren link
2. Vul je gegevens in (zover als je die met Microsoft wilt delen)
3. Selecteer Windows 11 Education (we gaan NIET downloaden!)
4. Selecteer View Key
5. Maak een kopie van de Key
6. Sla deze op (Notepad / Kladblok)

3 Vervangen van de Home-Key

We gaan de bestaande key vervangen door een nieuwe key. Dat kan niet zomaar in Windows. We moeten daarvoor een aantal stappen doorlopen:

1. Zet WiFi uit en zorg dat er geen netwerkkabel in je systeem zit. Er mag geen netwerk verbinding zijn!
2. Ga naar Settings
3. Ga naar Security & Privacy
4. Zoek naar Activation Settings
5. Klik op Change bij Change activation key

6. Voer de generic activation key in voor de versie waarnaar je wilt upgraden:

- Voor Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
- Een overzicht van Windows 10/11 generic Activation Keys (RTM) zie één van de volgende sites:
 - <https://hypestkey.com/free-windows-10-windows-11-keys/>
 - <https://gist.github.com/vaimalaviya1233/fe64d325408bd69106b6f76e0b57ee4c>

7. Klik: Continue
8. Krijg je de Start knop dan is er nog een netwerkverbinding...
9. Negeer alle error meldingen
10. Boven in je scherm nu wel al staan Windows Education
11. Reboot de PC
12. Connect het Internet
13. Ga wederom naar Settings
14. Ga naar Security & Privacy
15. Zoek naar Activation Settings
16. Klik op Change bij Change activation key
17. Voer een geldige Activation Key in

Een eenvoudigere methode, maar nog niet getest, lijkt via de command-line te kunnen in 3 stappen (Start PowerShell als Administrator):

1. We beginnen met de bestaande key weg te gooien:

```
slmgr.vbs /upk
```

2. Daarna voegen we de nieuwe key toe:

```
slmgr.vbs /ipk YOUR-PRODUCT-KEY
```

3. Tot slot activeren we de nieuwe key:

```
slmgr.vbs /ato
```