

Angular 舆情监控系统请求数据携带 Jwt Token 以及舆情关键词的显示、增加、修改、删除

主讲教师: (大地)

合作网站: www.itying.com (IT 营)

大地老师专栏: https://www.itying.com/category-79-b0.html

一、	获取验证码接口	. 1
	登录 api 接口	
	Axios 请求接口携带 token	
	增加與情关键词 Api	
	修改與情关键词 Api	
	获取指定 id 的舆情关键词 Api	
	删除與情关键词 Api	
	获取舆情关键词 Api	

一、获取验证码接口

请求方式: Get

实际地址: http://yuqing.itying.com/api/captcha

返回参数说明:

参数	说明	备注
svglmg	验证码图片	
svgKey	验证码的 key	执行登录的时候需要传入

二、登录 api 接口

请求方式: Post

实际地址: http://yuqing.itying.com/api/doLogin

传递参数:

参数	说明	备注
username	用户登录名称	必传
password	用户登录密码	必传
verify	验证码	必传
svgKey	验证码的 key	必传

返回参数说明:

参数	说明	备注
id	用户 id	
username	用户名	
token	用于 jwt 验证	登录成功后请求其他接 口必须把to
status	状态	
role_id	角色 id	了解

三、Axios 请求接口携带 token

```
axios.get("http://localhost:3000/api/address?uid=1&address_id=345", {
    auth: {
        username: token,
        password: ""
    }
}).then(function(response) {
    console.log(response);
}).catch(function(error) {
    console.log(error);
```



四、增加與情关键词 Api

请求方式: Post

实际地址: http://yuqing.itying.com/api/addKeywords

传递参数:

参数	说明	备注
keyword	必须包含的关键词	必传
may_keyword	可包含的关键词	
nokeyword	不包含的关键词	
frequency	频率	
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

五、修改舆情关键词 Api

请求方式: Post

实际地址: http://yuqing.itying.com/api/editKeywords

传递参数:

会粉	说明	夕 注
│ 参数	│ 広 明	笛江



id	关键词的 id	必传
keyword	必须包含的关键词	必传
may_keyword	可包含的关键词	
nokeyword	不包含的关键词	
frequency	频率	
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

六、获取指定 id 的舆情关键词 Api

请求方式: get

实际地址: http://yuqing.itying.com/api/oneKeywordsList

传递参数:

参数	说明	备注
id	关键词的 id	必传
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
id	关键词的 id	必传

keyword	必须包含的关键词	必传
may_keyword	可包含的关键词	
nokeyword	不包含的关键词	
frequency	频率	

七、删除舆情关键词 Api

请求方式: Post

实际地址: http://yuqing.itying.com/api/deleteKeywords

传递参数:

参数	说明	备注
id	关键词的 id	必传
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

八、获取舆情关键词 Api

请求方式: get

实际地址: http://yuqing.itying.com/api/keywordsList

传递参数:

参数	说明	夕 :十
│参釵	坑明	笛江



token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

见控制台打印...