[클라우드 서버 Part1] NCP 서버 생성하기

> 🚫 교육장에서 제공되는 교육자료는 외부 반출 금지입니다. 블로그 업로드, 요약하여 게시, 타인에게 공유 등의 행위를 하지 말아주세요.

NCP 서버 생성
- 1. 서버 이미지 선택
- 2. 서버 설정
- 3. 인증키 설정
- 4. 네트워크 접근 설정
- 5. 최종 확인
- 6. 서버 생성 완료

공인 IP 설정
- 1. 공인 IP 설정
- 2. 최종 확인
- 3. ACG 설정하기

ACG 설정
- ACG 규칙 추가하기

관리자 비밀번호 확인하기
- 1. pem 키파일 업로드
- 2. 서버 관리자 비밀번호 확인

NCP 서버 생성

NCP(Naver Cloud Platform)에서 우리의 첫 서버를 함께 생성해볼까요?

> *Console > Services > Server > 서버 생성*

1. 서버 이미지 선택

서버 타입으로 **반드시** `micro` **선택**해주세요. 그렇지 않으면 요금 부과됩니다!



▼ ✋ *잠깐!* Ubuntu란?

여러분의 컴퓨터는 대부분 `Windows` 혹은 `MacOS` 운영체제입니다. 이 외에도 `리눅스` 라는 운영체제도 존재하는데 서버 컴퓨터로 많이 이용됩니다.

`리눅스(Linux)` 는 리눅스 토발스가 제작해 무료로 배포한 운영체제입니다. 심지어 누구나 이를 수정하고, 수정한 것을 상업적으로 이용하는 것도 허락했습니다. 대단하죠? 사람들은 다양한 버전의 리눅스를 만들었고, 그 중 하나가 바로 `Ubuntu(우분투)` 입니다.

과거에는 `MS-DOS` 라는 운영체제를 사용했는데, 명령어가 어려워 누구나 이용하기에 어려웠죠. 이후 Windows와 MacOS 운영체제가 등장했고, 그래픽 기반의 유저 인터페이스 (GUI, Graphic User Interface)로 일반인들도 컴퓨터를 손 쉽게 사용할 수 있게 됐어요. 바탕화면, 마우스, 폴더가 이 때 등장한 개념이죠.

하지만 서버는 그저 **클라이언트의 요청에 대한 응답만 잘하면 되기 때문**에 GUI가 필요하지 않아요. 사용하기 편한 것이 아니라 **서버가 다운되지 않고 안정적으로 운영**되는 것이 제일 중요한 것이죠. 따라서 서버로 리눅스 운영체제를 많이 사용합니다.

출처: (도서) 비전공자를 위한 이해할 수 있는 IT 지식

2. 서버 설정

스토리지는 `HHD`로 설정해주세요. SSD보다 성능이 좋지 않지만 micro 서버에서 1년 무료 사용이 가능한 스토리지입니다 :)



3. 인증키 설정

본인이 **서버의 관리자임을 증명**하기 위해 이용할 키파일입니다. **반드시 해당 키파일을 잘 보관**해주세요!!

~~(해당 파일 잃어버리시면... 제가 도와드릴 방법이 없습니다...🤦)~~


NAVER CLOUD PLATFORM
콘솔
Dashboard
Region 한국
Platform Classic VPC
Services
Solutions
Bookmarks 0 EDIT
Recently Viewed
Server
Server
Bare Metal Server
Server Image
Server Image Builder
Storage
Snapshot
Public IP
Init Script
Private Subnet
Network Interface
ACG
Languages
Classic / Server / Server
서버 생성 새로운 VM 서버를 생성합니다.
서버 이미지 선택
서버 설정
3 인증키 설정
4 네트워크 접근 설정
5 최종 확인
인증키 설정
보유하고 있는 인증키를 선택하거나 새로운 인증키를 생성하세요. 인증키는 관리자 비밀번호를 얻는데 사용합니다. (•필수 입력 사항입니다.)
보유하고 있는 인증키 이용
새로운 인증키 생성
인증키 이름
ncp-server-key
인증키 생성 및 저장
인증키 이름을 입력 후 [인증키 생성 및 저장]를 클릭하여 인증키를 사용자 컴퓨터에 저장하세요.
인증키는 해당 서버의 관리자 비밀번호 확인에 이용되니 안전한 곳에 저장하시기 바랍니다
이전
다음
ncp-server-key.pem
본인이 서버의 관리자임을 증명하기 위해 이용될 키파일입니다. 잘 보관해주세요!!
모두 보기

4. 네트워크 접근 설정


NAVER CLOUD PLATFORM
콘솔
Dashboard
Region 한국
Platform Classic VPC
Services
Solutions
Bookmarks 0 EDIT
Recently Viewed
Server
Server
Bare Metal Server
Server Image
Server Image Builder
Storage
Snapshot
Public IP
Init Script
Private Subnet
Network Interface
ACG
Languages
Classic / Server / Server
서버 생성 새로운 VM 서버를 생성합니다.
서버 이미지 선택
서버 설정
인증키 설정
4 네트워크 접근 설정
5 최종 확인
네트워크 접근 설정
보유하고 있는 ACG를 선택하거나 새로운 ACG를 생성해주세요.
ACG(Access Control Group)은 별도의 방화벽 구축없이, 서버 그룹에 대한 네트워크 접근 제어 및 관리를 돕는 상품입니다.
신규 ACG 생성
보유하고 있는 ACG 중에서 선택
ncloud-default-acg(925432)
최대 5개까지 선택가능
설정 시 주의사항
• 2개 이상의 ACG 선택 시에는 키보드의 Shift 키 또는 Ctrl 키를 이용하여 선택해주세요.
• 서버 생성 후에는 ACG를 변경하거나, 추가하는 것은 지원하지 않습니다.
• 선택한 ACG의 세부 설정은 콘솔 내 'SERVER > ACG' 메뉴에서 가능합니다.
이전
다음

5. 최종 확인

5-1. 이전 단계에서 서버 설정을 잘 했는지 최종 확인해주세요! 확인했다면, [서버 생성] 버튼 클릭!



5-2. [확인] 버튼을 눌러 서버 생성을 시작합니다.



5-3. 서버의 상태가 [생성중]이라면 서버가 잘 생성되고 있는 것입니다. n분 정도 시간이 소요됩니다.



6. 서버 생성 완료

서버의 상태가 [운영중]으로 변경됐나요? 축하드립니다!!!!
성공적으로 첫 서버를 생성했습니다 🥳



공인 IP 설정

앞서 서버를 생성했죠? 외부(누구나)에서 해당 **서버에 접속하기 위해서는** 서버의 주소인 `공인 IP`가 필요합니다. 공인 IP를 함께 설정해 볼까요?

이 공인 IP는 **외부에서 DB에 접근**하거나 **웹사이트에 접속**하는 데 쓰입니다.

> *Console > Services > Public IP*



1. 공인 IP 설정

적용 서버를 직전에 만들었던 서버로 선택해주세요.



2. 최종 확인

공인 IP 설정 내역을 확인해주세요.
공인 IP 설정 서비스는 월 4000원의 과금이 발생합니다. 우리는 3개월동안 무료 크레딧을 사용되니 과금되지 않겠지만, 3개월이 지난 후 과금을 원하지 않는다면 반납하세요!!



▼ Server 탭에서 공인 IP 주소 확인하기



3. ACG 설정하기

공인 IP를 설정했다고 해서 외부에서 접속을 할 수 있는 것은 아닙니다. 아래 창 메세지에도 적혀있듯 보안을 위한 ACG 설정이 필요합니다.
NCP에서는 ACG (방화벽) 기술을 이용해
누가 어떤 문으로 나의 서버에 들어올 수 있는지 설정할 수 있습니다. 즉, `어떤 IP 주소(누가)가` `어떤 포트(문)`으로 들어올 수 있는지 설정하는 것이지요.
다음 탭에서 자세히 살펴보죠.



ACG 설정

> *Console > Server > ACG*



ACG 규칙 추가하기

22번 포트 설정은 이미 되어 있으니, 80번 포트에 대한 규칙만 추가하겠습니다. [추가] 버튼을 누르고 팝업창 하단의 [적용] 버튼을 눌러주세요.



- **접근 소스**: 어떤 IP 주소에 대해서 접근을 허락할 것인가?
  - `0.0.0.0/0` : 누구나 접속 가능하다. (모든 IP)
  - `myIp` : 내 PC로만 접근 가능하다.
- **허용 포트**: 어떤 문으로 접근할 것인가?
  - `22` : ssh 포트 번호
  - `80` : http 포트 번호
  - `3306` : mysql 포트 번호 ~~(Database에 대해 배울 때 사용할 포트 번호로 일단은 넘어가죠!)~~

관리자 비밀번호 확인하기

> *Console > Server > 서버 check > 관리자 비밀번호 확인*



1. pem 키파일 업로드

pem 파일 업로드하여 본인이 해당 서버의 관리자임을 인증해주세요.





2. 서버 관리자 비밀번호 확인

서버 접속에 필요한 비밀번호를 복사하여 메모장 등에 보관해주세요. 서버 접속시 해당 비밀번호가 필요합니다.