KlarWin

Installations- und Benutzeranleitung · Version 1.3 · GanzSoft · https://ganz-soft.de/klarwin

1. Installation

1. Laden Sie `KlarWin-Setup.zip` von `https://ganz-soft.de/klarwin/KlarWin-Setup.zip` herunter.
2. Entpacken Sie die ZIP-Datei in einen Ordner Ihrer Wahl.
3. Doppelklick auf `Installieren.bat` – KlarWin wird unter `%LOCALAPPDATA%\KlarWin` abgelegt, Verknüpfungen auf Desktop und Startmenü erscheinen, die App startet.
4. **Wichtig:** Starten Sie KlarWin danach immer über die Desktop- oder Startmenü-Verknüpfung – nicht aus dem Downloads-Ordner.

> Windows 10 oder 11 (64-Bit). Kein separates .NET-Setup nötig. Administratorrechte nur für einzelne Aktionen (z. B. Windows-Temp bereinigen, Verknüpfungspfeile).

> **SmartScreen:** Beim ersten Start kann Windows „Unbekannter Herausgeber“ anzeigen. Das ist normal bei kostenloser Software ohne kostenpflichtiges Code-Signing-Zertifikat. Klicken Sie auf „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“, wenn Sie die Datei von ganz-soft.de bezogen haben.

2. Updates

KlarWin prüft automatisch auf Updates. In **Einstellungen → KlarWin Update** sehen Sie die installierte Version und können ein Update starten.

- Download-Quelle: `https://ganz-soft.de/klarwin/`
- Installation erfolgt nach `%LOCALAPPDATA%\KlarWin`
- Protokoll: `%LOCALAPPDATA%\KlarWin\update.log`

3. Die Kacheln (Überblick)

1. **Bereinigen** – Temp, Cache, Papierkorb; zuerst Vorschau möglich.
2. **Beschleunigen** – Hochleistung, weniger Animationen, DNS-Cache, Akku-Lademodus, Kühlprofil.

3. **Leistung** – CPU, RAM, Temperatur, System-Gesundheit, 24-Stunden-Verlauf.
4. **Verknüpfungen** – Desktop-Pfeil ausblenden oder wiederherstellen (Admin).
5. **Autostart** – Programme beim Windows-Start anzeigen und abschalten.
6. **Überschreiben** – nur *freien* Speicher sicher überschreiben; Dateien bleiben.
7. **Wiederherstellen** – Einträge aus dem Papierkorb zurückholen.
8. **Keys sichern** – Windows-/Office-Keys exportieren.
9. **Netzwerk** – PC-Adapter und Router-Daten (UPnP/IGD).
10. **KI-Last** – CPU/RAM/GPU für KI-Apps (Cursor, Ollama, …).
11. **Updates** – winget-Programme und Windows-Treiber.
12. **Backup / USB** – Systemabbild, Windows-ISO, USB-Stick.

4. Leistung & System-Gesundheit

Die Kachel **Leistung** zeigt live CPU, RAM und Temperatur. In der Detailansicht:

- **System-Gesundheit** – Thermik, RAM, Festplatte, Akku, SMART, Systemprotokoll
- **Akku** – Restkapazität in % (Design vs. Volllad-Kapazität), Ladestand, ggf. Ladezyklen; Verlauf wird lokal gespeichert
- **Verlauf (24 h)** – CPU, RAM und CPU-Temperatur, ein Messpunkt pro Minute, lokal in `performance-trend.json`

Akku-Verlauf: `%LOCALAPPDATA%\KlarWin\battery-history.json`

5. Netzwerk

Die Kachel **Netzwerk** zeigt Download/Upload und Ping. Zusätzlich liest KlarWin per UPnP/IGD Router-Daten (WAN, Volumen, Geräte), wenn der Router das freigibt.

- Funktioniert herstellerübergreifend mit UPnP/IGD (Fritz!Box, Speedport, ASUS, …)
- Ohne UPnP bleiben PC-Netzwerk und LAN-Nachbarn sichtbar

6. KI-Last

Filter: **Alle KI** oder gezielt Cursor, Ollama, Llama, LM Studio, ChatGPT. GPU über nvidia-smi, falls vorhanden.

7. Protokolle & Diagnose

- `update.log` – Update-Vorgänge

- `klarwin.log` – Fehler und Abstürze (lokal, keine Cloud)
- `powercfg /batteryreport` – Windows-Batteriebericht (zusätzliche Akku-Details)

8. Sicherheitshinweise

- Überschreiben betrifft nur freien Speicher – vorhandene Dateien bleiben.
- Auf SSDs reicht meist 1× Nullen; Gutmann ist sehr langsam und oft unnötig.
- Wiederherstellen gilt für den Papierkorb, nicht für Shift+Entf.
- Key-Sicherung nur lokal und sicher aufbewahren.

9. Support & Download

Produktseite: `https://ganz-soft.de/klarwin`
Download: `https://ganz-soft.de/klarwin/KlarWin-Setup.zip`
Anbieter: GanzSoft – Dietrich Ganz

Stand: September 2026. Änderungen vorbehalten.