

Инициализация

Новый проект

bzr init myproject

Существующий проект

cd myproject bzr init bzr add .

Новая ветка

bzr branch mp myproject

Новая рабочая копия

bzr checkout mp myproject

Новая копия без истории

bzr checkout --lightweight mp \ myproject

Операции с файлами

Добавить файл для контроля

bzr add foo.py bzr add bar/

Отменить контроль файла

bzr remove --keep foo.py

Отменить контроль и удалить

bzr remove --force foo.py

Контроль версий

Фиксировать изменения

bzr commit foo.py -m "foo" bzr commit -m "the rest"

Откатить последную фиксацию

bzr uncommit

Отменить изменения

bzr revert

Объединение

Объединение двух веток

cd myproject bzr merge ../myproject-foo bzr commit

Получить изменения из myproject

cd myproject-foo bzr pull ../myproject

Обновить рабочую копию

bzr update

Автоопределение решенных конфликтов

bzr resolve

удаленно

bzr send

объединения

объединения

Создать директиву

Снять пометку о конфликте

Публикация

bzr push sftp://host/myproject-fo1

Отправить почтой директиву

bzr resolve foo.pv

Опубликовать ревизии

bzr push ../myproject-fol

Опубликовать ревизии

Информация

Состояние рабочего дерева

bzr status

Журнал ревизий

bzr log bzr log foo.py

Изменения в рабочем дереве

bzr diff

Изменения в foo.py

bzr diff foo.pv

Изменения в foo.py между ревизиями 1 and 3

bzr diff -r1..3 foo.pv

Отсутствующие ревизии

bzr missing

Информация о ветке

bzr info

Содержимое foo.py в ревизии 3

bzr cat -r3 foo.pv

Поддерживаемые префиксы URL

aftp://

bzr:// Быстрый доступ, используя сервер Ваzaar

bzr+ssh:// Быстрый доступ через SSH, используя сервер Bazaar

file:// Доступ, используя файловую систему (по-умолча

ftp:// http://

https://

sftp://

Доступ, используя активный FTP

Экспортировать текущую ревизию как каталог

bzr send -o ../base.patch

bzr export ../myproject-dist/

Экспортировать текущую ревизию как архив

bzr export ../myproject-dist.zip