
## 时尚游戏卡片









用不同的服饰和风格 打扮角色.

## 时尚游戏卡片

从第一张卡片开始依次使用:

- 选择角色
- 尝试不同的颜色
- 改换风格
- 改换背景
- 陈列你的衣服
- 移动到位
- 覆盖到位



## 选择角色



选择你的角色,并让他们 说些什么.



## 选择角色









从打扮主题中选择一个 角色.





点击该键 造型

选择你想要的 形象.





你可以用绘图 工具改变颜色!

#### 添加程序

点击该键

/ 被点击

移到 x: -120 y: 10

- 设定初始位置.

嗨! 我是小明! 2 秒

输入你想让角色说的话.

#### 试一试

点击绿旗键开始.





## 尝试不同的颜色

#### 点击改变衣服的颜色.



尝试不同的颜色

scratch.mit.edu/fashion



### 准备

选择一件衣服,例如: shirt2.

新的角色: 💠 / 👛 👩



将选中的衣服拖到角 色的身上.



#### 添加程序



当角色被点击时

颜色 ▼ 特效增加 25

#### 试一试


点击衣服可以改变衣服的颜色.








按下设定的按键可以改变装扮.





## 改换风格

scratch.mit.edu/fashion



### 准备

选择一件衣服,例 如Shirt.







点击该键



#### 添加程序

点击该键 脚本

当按下空格▼

在不同的装扮之间切换.



移至最上层

将衣服放置在角色的 前面.

#### 试一试

点击绿旗键开



按空格键, 在不同装扮间 切换.



## 改变背景



#### 按键可以改变背景.





4

时尚游戏



## 改变背景

1100

scratch.mit.edu/fashion

### 准备



选择两个背景.





选择切换标识,例 如: Arrow1.

新的角色: 💠 / 👛 🖸



添加程序



当角色被点击时

将背景切换为 下一个背景


- 从菜单里选择 下一个背景.

试一试

按动切换标识改变背景.



# 陈列你的衣服





## 陈列你的衣服

scratch.mit.edu/fashion

#### 准备

挑选一些衣服和饰

新的角色: 💠 / 👛 👩

将它们排列在角色旁边.



#### 添加程序

设定衣服的初始位置(你的设定数值有可能不同)



当 被点击 移到 x: 170 y: 70

移至最上层



当 / 被点击

移到 x: 170 y: -20

移至最上层

#### 试一试

将衣服拖到角色身上.

点击绿旗键重置. -



## 移动到位



让饰品移动到合适的位置.







移动到位

scratch.mit.edu/fashion



#### 准备

选择一件衣服或一样饰品,例如: Sunglasses1.

新的角色: 💠 / 📥 🔯



#### 添加程序

设定初始位置.

当 / 被点击

移到 x: 170 y: -20

移至最上层

将太阳镜拖到角色的身上, 然后添加一个移动模块.

当角色被点击时

在 1 秒内滑行到 x: -120 y: -60

你的设定数值有可能不同.

#### 试一试

点击绿旗键开始.



点击太阳眼镜,使它移动到 角色的身上.



## 覆盖到位



#### 使衣服覆盖在目标位置上.



## 覆盖到位

scratch.mit.edu/fashion



#### 准备

选择一件衣服或一样饰品,例如: Vest.

新的角色: 🔷 / 👛 💿



#### 添加程序

将衣服拖到角色的身上,然后增加这个程序.



#### 试一试

点击绿旗键开始.



将衣服拖到你的角色的身上, 然后覆盖到应该的位置

