

Retour d'un article en magasin

Guide du gestionnaire de stock — Family Store POS · août 2026

L'essentiel en trois phrases

1. **Le retour est enregistré par l'administrateur**, depuis le Journal des ventes, en corrigeant le ticket d'origine.
2. **Le stock se met à jour tout seul** : l'article rendu revient en stock caisse, l'article donné en échange en sort.
3. **Vous n'avez rien à saisir**. Surtout pas d'entrée manuelle : l'article serait compté deux fois.

Où ça se passe

Côté administrateur : Administration › Pilotage › Journal des ventes.

L'administrateur retrouve le ticket grâce au numéro imprimé en bas du ticket papier (#XXXXXX), ou par la date, l'heure et la caissière. Chaque ligne du journal porte trois boutons :

Bouton	Action
Imprimante	Réimprimer le ticket
Crayon	Corriger la vente — c'est le retour
Corbeille	Supprimer la vente entière

Comment l'administrateur corrige le ticket

1. Clic sur le crayon : fenêtre « Corriger la vente #XXXXXX ».
2. **Article rendu** : baisser la quantité, ou retirer la ligne avec le ×.
3. **Échange** : champ « + Ajouter un article », choisir le produit de remplacement (le stock disponible s'affiche à côté).
4. Vérifier la ligne du bas : « À rembourser au client » ou « Complément à encaisser ».
5. **Saisir le motif** (obligatoire, 5 caractères minimum). Exemple : « Client a rendu 1 savon ».
6. **« Enregistrer la correction »**. Le ticket corrigé s'imprime avec la mention TICKET CORRIGÉ (case à décocher si l'impression n'est pas voulue).

Après coup, le ticket porte le badge CORRIGÉE dans le journal, et son historique (avant / après, motif, auteur, date) s'affiche en dépliant la ligne.

Ce que ça fait dans votre stock

Situation	Stock caisse	Mouvement enregistré
Article rendu (quantité baissée ou ligne retirée)	+ quantité rendue	Entrée (+), motif « Retour client (correction de vente) »
Article donné en échange	– quantité donnée	Sortie (–), motif « Retour client (correction de vente) »

Prix corrigé seulement	aucun changement	aucun
Ticket supprimé (corbeille)	+ tout le ticket	Entrée (+), motif « Annulation de vente »

- La quantité remise est exactement la quantité rendue. Si le client avait pris 3 savons et en rend 2, le stock fait +2, pas +3.
- Seul le stock caisse bouge. Le stock entrepôt n'est jamais touché par un retour.

Où vous le voyez

Stocks › Catalogue produits › ouvrir la fiche du produit › panneau « Mouvements récents » (les six derniers).

Une ligne de retour ressemble à :

+2	Retour client (correction de vente)	22 août
----	-------------------------------------	---------

Le motif saisi par l'administrateur n'apparaît pas dans ce panneau. Pour le lire, il faut le Journal des ventes (ticket déplié) ou le journal d'audit de l'administration.

Règles et limites

- **Pas de retour après 30 jours.** L'application le refuse. Voir avec le patron.
- **Article rendu abîmé ou invendable :** la correction le remet en stock vendable. Signalez-le au patron pour qu'il le sorte du stock.
- **Seul l'administrateur** peut corriger ou supprimer un ticket. Un caissier ou un gestionnaire qui reçoit un retour remet le client et son ticket à l'administrateur.
- **Jamais d'entrée manuelle** pour un retour. Le stock serait doublé.

Cas fréquents

Le client...	L'administrateur...	Effet sur le stock
rend 1 article et veut son argent	baisse la quantité, puis « À rembourser »	+ 1
échange contre un autre produit	retire l'un, ajoute l'autre	+ 1 et – 1
signale que la caissière a tapé 3 au lieu de 1	corrige la quantité	+ 2
revient avec un ticket saisi deux fois	corbeille, avec motif	tout le ticket revient
revient avec un ticket de plus de 30 jours	ne peut rien faire dans l'application	aucun — voir le patron