南方能源行业可信数据空间

数据资源接入业务操作指引

中国南方电网公司

2025年7月

南方能源行业可信数据空间

一、业务流程

本指引文件旨在规范各单位通过连接器接入数据资源，并将数据目录注册发布至可信数据空间的相关业务流程。



图 1 资源发布上架流程图

二、操作指引

（一）数据资源接入与发布

（1）连接器跳转

在完成连接器部署后，用户可通过登录南方能源行业可信数据空间（https://data.csg.cn/console/homePage），点击右上角用户头像，选择下拉框中“连接器”，跳转到连接器页面。

南方能源行业可信数据空间

图 2 进入连接器

（2）数据资源接入

点击进入“资源管理中心”，在页面左上方选择“空间数据接入”栏目，点击“数据源管理”，执行“新建数据源”功能，开始接入数据源。

图 3 进入“资源管理中心”

南方能源行业可信数据空间



图 4 开始接入数据资源

（3）填写数据源信息

请依据本地数据库的具体情况填写以下内容:

- *数据源中文名
- *数据库英文名
- *数据库类型
- *驱动类名
- *数据源 URL
- *用户名
- 密码
- *是否启用
- 数据源描述
- 测试链接

南方能源行业可信数据空间



图 5 数据资源接入

完成以上步骤后，点击“保存”，用户可在“数据源管理”中定位新近创建的数据源信息。

（4）数据源发现

在“数据源管理”中定位新近创建的数据源信息，并执行“元数据发现”操作，随后通过“空间数据接入”菜单进入“数据视图”界面，于左侧导航栏定位到对应数据源后，执行“摘要分析”，并于“敏感发现”中定义目标数据表的安全等级，完成目标数据表安全等级定级。



南方能源行业可信数据空间

图 6 元数据发现



图 7 摘要分析及敏感发现



图 8 定义数据安全等级

（5）数据资源目录注册发布

5.1 数据资源注册发布成数据集

用户可通过“数据目录注册”菜单中选择“目录注册管理”功能开展数据目录注册上架业务流程，于该页左上方点击“新建注册”，依据实际情况勾选相应的数据资源目录公开选项，开始注册数据目录。

此时将弹出数据视图页面。用户需先搜索区域中查找目

南方能源行业可信数据空间

标数据源名称，随后在右侧导航栏中定位并勾选目标数据库。



图 9 数据目录公开方式

注：选择“公开”方式的数据目录，需经两级审核，分别由机构管理员及平台运营方执行。两级审核均获通过后，该数据资源可在服务平台内由公众或经由数据发布方授权的单位查阅。若选择“私有”方式的数据目录，则仅需机构管理员进行一次审核。审核通过后，该数据目录不会公开发布，但可在服务平台内供数据发布方查阅。

若未在“敏感发现”中定义数据安全等级的情况下，在数据视图页面中点击右下角“确认”按钮后，系统将弹出“警告提示”对话框。此时请进行目标数据安全等级定级，通过点击对话框中的“定义数据安全等级”按钮，在弹出的配置窗口中选择“安全级别”选项，完成安全等级定级。

完成设置后，即可成功设置目标数据安全等级，并将自动跳转到业务视图页面。

南方能源行业可信数据空间

若此前完成数据安全等级定级，系统将正常跳转至数据资源注册页面。依据页面要求填写以下信息，并提交数据目录发布申请。



图 10 选中需注册发布的数据资源



图 11 定义所选中数据资源的安全级别

南方能源行业可信数据空间



图 12 保存配置信息



图 13 数据目录注册

【基本信息】需填写信息如下:

基本信息

- *数据资源名称
- *公开方式
- 数据资源目录

供应分类

南方能源行业可信数据空间

能源类型

业务领域

- 数据资源封面
- *数据资源描述
- 数据资源凭证（请上传 pdf 文件，大小 10M 以内）
- *开放对象
- *开放共享策略
- 共享说明
- *计费规则

【业务信息】需填写信息如下:

技术信息

- *更新频次

业务信息

- 所属业务域
- 业务分类
- 业务对象

管理信息

- 归口业务部门

【供给通道】需填写信息如下:

南方能源行业可信数据空间

数据资源类型

（1）发布类型选择

- 数据集
- 数据服务

（2）使用方式选项

参数配置

--数据集

- 文件配置
- 网格查询
- 隐私计算
- 密文查询
- 使用方式选项

--数据服务

- *API 描述
- *请求方式
- *支持格式
- 请求示例
- *sql（select*from CLIENT_PROTOCOL_ITEM_SUPPLY）
- 请求参数

南方能源行业可信数据空间

- 返回参数
- 返回示例
- 错误码定义
- API 测试

【控制协议】需填写信息如下:

控制协议

- *使用模板



南方能源行业可信数据空间



图 14 提交数据目录发布申请

5.2 数据资源注册发布成数据服务（API）

本指引演示将以下数据表发布成私有数据服务。

详情

表英文名：DZ_SOCIAL_SECURITY_DATA　　数据库名：DZ_COMMON　　模式名：DZ_COMMON

资源概览　字段信息　数据浏览　摘要分析　更新记录

字段英文名：　字段中文名：　查询　重置

字段英文名	字段中文名	字段属性	字段业务含义	字段长度	是否主键	是否允许为空	安全级别
UCODE		VARCHAR		1000	否	是	1级
no		VARCHAR		1000	否	是	1级
COMPANY		VARCHAR		1000	否	是	1级
COMPANY_CODE		VARCHAR		1000	否	是	1级
USERNAME		VARCHAR		1000	否	是	1级
IDCODE		VARCHAR		1000	否	是	1级
REMARK		VARCHAR		1000	否	是	1级

图 15 需发布成数据服务的表结构信息

用户可通过“数据目录注册”菜单中选择“目录注册管理”功能开展数据目录注册上架业务流程，于该页左上方点击“新建注册”，依据实际情况勾选相应的数据资源目录公开选项，开始注册数据目录。

南方能源行业可信数据空间



图 16 选中需注册发布的数据资源

若此前完成数据安全等级定级，系统将正常跳转至数据资源注册页面。依据页面要求填写以下信息，并提交数据目录发布申请。

图 17 选中需注册发布的数据资源

南方能源行业可信数据空间

图 18 定义表安全级别



图 19 定义字段安全级别

南方能源行业可信数据空间

填写基本信息

- *数据资源名称
- *公开方式
- 数据资源目录

供应分类

能源类型

业务领域

- 数据资源封面
- *数据资源描述
- 数据资源凭证（请上传 pdf 文件，大小 10M 以内）
- *开放对象
- *开放共享策略
- 共享说明
- *计费规则

南方能源行业可信数据空间

图 20 填写基本信息

【业务信息】需填写信息如下:

技术信息

- *更新频次

业务信息

- 所属业务域
- 业务分类
- 业务对象

管理信息

- 归口业务部门

南方能源行业可信数据空间

图 21 填写业务信息

【供给通道】需填写信息如下:

数据资源类型选择“数据服务”

参数配置

- *API 描述
- *请求方式
- *支持格式
- 请求示例
- *sql（select*from dz_social_security_data）
- 请求参数
- 返回参数
- 返回示例
- 错误码定义
- API 测试

南方能源行业可信数据空间

图 22 填写供给通道信息 1

图 23 填写供给通道信息 2

南方能源行业可信数据空间

图 24 填写供给通道信息 3

填写完成后，提交发布申请，可通过“数据资源管理”菜单查看申请的记录以及注册状态。



图 25 数据注册列表

点击详情，可查看注册的数据服务信息。

南方能源行业可信数据空间

图 26 注册详情

三、发布审核

数据资源目录发布申请提交后，将由数据发布方的机构管理员进行初审。

审核操作路径如下：

一是机构管理员需登录服务平台并进入“运营服务中心”，导航至“运营工单管理”下的“审批工单管理”功能项。在工单列表的“未审批”页签中定位目标工单，点击工单对应条目右侧的“操作”按钮进行“驳回”或者“通过”审批操作。

二是机构管理员于连接器页面的顶部导航栏进入“运营服务中心”，导航至“运营工单管理”下的工单审批页面。在工单列表的“未审批”页签中定位目标工单，点击工单对应条目右侧的“操作”按钮进行“驳回”或者“通过”审批

南方能源行业可信数据空间

操作。



图 27 数据资源目录审批（服务平台）

图 28 数据资源目录审批（服务平台）

注：对于状态为“驳回”的工单，发布申请方可进入连接器中“资源管理中心”，依次导航至“数据目录注册”下的“数据注册管理”功能，定位该工单并查看其状态。申请方可依据驳回原因及实际情况，对申请内容进行修改完善，并重新提交。

南方能源行业可信数据空间

对于数据资源目录选择公开方式为“公开”并通过机构管理员审核的工单，将直接流转到平台侧的运营方进行审核，平台运营方在 5 个工作日内完成相应的审核，若材料信息不符合审核要求将回退进行修改；审核通过后资源会进行上架公示。



图 29 数据资源目录审核情况

四、合规材料

数据接入需要提供合规材料，包括以下两个合规材料，请按照文件的内容要求进行签订或盖章：

附录 1：合法合规声明

合法合规声明.docx

南方能源行业可信数据空间

附录 2：数据来源声明

数据来源声明.docx

南方能源行业可信数据空间