


RF – 02 El sistema debe permitir al rol de administrador iniciar sesión.

CU- 02

Identificador	CU_02 INICIO DE SESIÓN COMO ADMINISTRADOR	
RF02	El sistema debe permitir al rol de administrador iniciar sesión.	
Descripción	Este caso de uso detalla el proceso mediante el cual un usuario con el rol de "administrador" inicia sesión en el sistema. El administrador debe proporcionar sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) y el sistema debe validar que sean correctas, permitiéndole el acceso a las funcionalidades específicas de su rol.	
Precondiciones	1. El administrador tiene una cuenta registrada en el sistema con el rol de "administrador". 2. El administrador conoce su nombre de usuario y contraseña. 3. El administrador tiene acceso a la aplicación o sitio web.	
Secuencia	PASOS	RESULTADOS
	1. El administrador navega a la página de inicio de sesión.	Se muestra la página de inicio de sesión.
	2. El administrador ingresa su nombre de usuario y contraseña.	El sistema valida el formato de las credenciales.
	3. El administrador hace clic en el botón "Iniciar sesión".	El sistema verifica las credenciales en la base de datos y el rol del usuario.
	4. Si las credenciales son correctas y el rol es "administrador", el sistema inicia la sesión del administrador y lo redirige a su panel de control o página principal específica para administradores.	El administrador tiene acceso a las funcionalidades del sistema según su rol.
	5. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y el administrador debe corregirlas.	El sistema permanece en la página de inicio de sesión.
	6. Si la cuenta está inactiva, el sistema muestra un mensaje de error y el administrador debe contactar a otro administrador (o al soporte técnico) para activarla.	El sistema permanece en la página de inicio de sesión.

	7. Si el administrador intenta iniciar sesión con un rol diferente, el sistema muestra un mensaje de error indicando que no tiene permisos para acceder como administrador.	El sistema permanece en la página de inicio de sesión.
Postcondiciones	1. El administrador ha iniciado sesión en el sistema. 2. El administrador tiene acceso a las funcionalidades del sistema designadas para el rol de "administrador".	
Excepciones	• Credenciales inválidas: El sistema muestra un mensaje de error si el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos. • Cuenta inactiva: El sistema muestra un mensaje de error si la cuenta del administrador está inactiva o bloqueada. • Error en la base de datos: El sistema muestra un mensaje de error si ocurre un problema al verificar las credenciales en la base de datos. • Usuario no es administrador: El sistema muestra un mensaje de error si el usuario intenta iniciar sesión con un rol diferente al de "administrador".	

Diagrama De Caso de Uso CU – 02



Historia De Usuario

Título: INICIO DE SESIÓN COMO ADMINISTRADOR

ID: HU-02

Descripción: Como administrador autorizado del sistema, quiero iniciar sesión ingresando mi nombre de usuario y contraseña, para acceder al sistema y gestionar las funcionalidades administrativas, como el control de usuarios, configuración de parámetros, revisión de actividades y supervisión general del sistema.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario de inicio de sesión accesible desde la interfaz principal.
2. El formulario debe contener los campos obligatorios:
 - Nombre de usuario (entre 4 y 50 caracteres).
 - Contraseña (mínimo 8 caracteres, incluyendo una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial).
3. El sistema debe validar el formato de las credenciales ingresadas antes de consultar la base de datos.
4. El sistema debe verificar que el usuario exista, que las credenciales coincidan, y que su rol sea "Administrador".
5. El sistema debe comprobar que la cuenta esté activa y no bloqueada.
6. Si las credenciales son válidas y el rol es correcto, el sistema debe iniciar sesión y redirigir al panel de administración.
7. Si el usuario ingresa credenciales incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro, como:
"Usuario o contraseña incorrectos."
8. Si el usuario intenta iniciar sesión con un rol diferente al de administrador, debe mostrarse:
"No tiene permisos para acceder como administrador."
9. Si la cuenta está inactiva o suspendida, el sistema debe informar:
"Su cuenta está inactiva. Contacte a soporte técnico o a otro administrador."
10. El sistema debe mostrar un enlace o botón visible que permita al administrador acceder a las funcionalidades de recuperación de cuenta o restablecimiento de contraseña, como:
"¿Olvidaste tu contraseña?"
11. Si ocurre una falla técnica (por ejemplo, problema de conexión con la base de datos), el sistema debe mostrar un mensaje general:
"Error interno del sistema. Intente nuevamente más tarde."

Diagrama De Clase FR – 02




DIAGRAMA ER FR-02

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 idUsuario	int(10)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	6 contraseña	varchar(250)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	7 rol	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	8 estado	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	9 terminos	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	true			Cambiar Eliminar Más

Índices										
Acción	Nombre de la clave			Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY			BTREE	Sí	No	idUsuario	0	A	No
Editar Renombrar Eliminar	documento			BTREE	Sí	No	documento	0	A	No
Editar Renombrar Eliminar	telefono			BTREE	Sí	No	telefono	0	A	No
Editar Renombrar Eliminar	correo			BTREE	Sí	No	correo	0	A	No

Diagrama de Secuencia RF - 02




Diagrama De Actividad RF – 02




Diagrama De Estado RF – 02




Diagrama de Componentes RF – 02




Diagrama de Despliegue RF – 02




Diagrama de Objetos RF – 02

