
# RF-06 El sistema debe permitir al cliente Eliminar su cuenta de usuario CU-07

Código RF		RF-07
Autor		Guillermo de la peña
Caso de uso	Cu07	Desactivar Cuenta de Usuario
Descripción		(RF-07) Este caso de uso describe cómo un cliente puede solicitar la desactivación de su cuenta en el sistema, modificando su estado de "Activo" a "Inactivo", sin eliminar completamente su información de la base de datos.
Actores		Cliente
Precondiciones		El cliente debe estar autenticado y ser propietario de la cuenta que desea desactivar.
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente accede a la opción de "Eliminar cuenta" en la interfaz.
	2	El sistema solicita confirmación del cliente sobre la desactivación de la cuenta.
	3	El cliente confirma su solicitud.
	4	El sistema cambia el estado de la cuenta del cliente de "Activo" a "Inactivo".
	5	El sistema redirige al cliente a la página de inicio o de login.
	6	Se muestra un mensaje confirmando que la cuenta ha sido desactivada correctamente.
Post Condición		La cuenta del cliente cambia su estado de "Activo" a "Inactivo".
		El cliente ya no podrá acceder a su cuenta.
		La información del cliente permanece en la base de
		datos, pero la cuenta se marca como inactiva.
Alternativa		A1: El cliente cancela la desactivación de la cuenta.
		El sistema mantiene la cuenta activa y no realiza ningún cambio.

# Diagrama caso de uso RF-07



#### Historia de Usuario Desactivar cuenta de cliente RF-07

**ID:** HU-07

Nombre: Desactivación de cuenta de cliente

Autor: Guillermo de la Peña

Como cliente registrado,

Quiero poder solicitar la desactivación de mi cuenta,


**Para** asegurar que mi información no sea utilizada activamente mientras decido si deseo mantenerme fuera del sistema.

#### Criterios de Aceptación:


- 1. El sistema debe mostrar una opción visible de "Eliminar cuenta" o "Desactivar cuenta" cuando el cliente esté autenticado.
- 2. Al seleccionar la opción, el sistema debe solicitar confirmación explícita del cliente antes de proceder.
- 3. Una vez confirmada la solicitud, el sistema debe actualizar el estado de la cuenta del cliente de Activo a Inactivo.
- 4. El cliente debe ser desconectado automáticamente del sistema después de la desactivación.
- 5. El cliente debe ver un mensaje que confirme que la cuenta ha sido desactivada correctamente.
- 6. La información del cliente debe permanecer almacenada en la base de datos, pero sin permitir el acceso hasta que sea reactivada.
- 7. Si el cliente cancela la solicitud, no debe realizarse ninguna modificación en el estado de la cuenta.

## Diagrama de clase RF-07


Diagrama de Clases - Historia de Usuario: Desactivación de Cuenta de Cliente




# Diagrama de secuencia RF-07



# Diagrama de Actividades RF-07




# Diagrama de Estado RF-07




## Diagrama de componente RF-07

### Diagrama de Componentes - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente




# Diagrama de Despliegue RF-07




## Diagrama de Objeto RF-07

### Diagrama de Objetos - HU-07: Desactivación de Cuenta de Cliente



# Diagrama de Flujo RF-07



## Diagrama ER - MER Flujo RF-01



