4.Instalación y configuración de Docker Compose

En mi máquina Ubuntu Server, donde voy a instalar Shuffle SOAR, preparo el sistema e instalo Docker y Docker Compose, necesarios para desplegar y gestionar sus contenedores.

Paso 1. Actualizar el sistema

Primero actualizo la lista de paquetes disponibles y aplico las actualizaciones pendientes para preparar el sistema.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

```
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/Shuffle$ sudo apt update
sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Hit:3 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:4 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [656 kB]
Get:6 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46.8 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [62.9 kB]

Get:9 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [844 kB]

Get:10 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Get:11 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [376 kB]
Get:12 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Get:13 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1,056 B]
Fetched 2,708 kB in 3s (1,064 kB/s)
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic    linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Upgrading:
  base-files

Not upgrading yet due to phasing:
  vim-common  vim-tiny  xxd

Summary:
  Upgrading: 1, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 3
  1 not fully installed or removed.
  Download size: 74.7 kB
```

Paso 2. Instalar los paquetes necesarios

Instalo las dependencias necesarias para descargar y verificar el repositorio oficial de Docker.

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

Paso 3. Añadir la clave GPG de Docker

Creo el directorio donde almacenaré las claves de los repositorios y descargo la clave GPG oficial de Docker. Esta permite verificar la autenticidad de los paquetes que voy a instalar.

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -
o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Paso 4. Añadir el repositorio oficial de Docker

Añado el repositorio oficial de Docker a las fuentes de paquetes de Ubuntu. Utilizo la arquitectura y la versión de Ubuntu detectadas automáticamente por el sistema.

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >
/dev/null

sudo apt update
```

Paso 5. Instalar Docker y Docker Compose


Instalo Docker Engine, su interfaz de línea de comandos, containerd y el plugin oficial de Docker Compose.

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-
plugin
```

Paso 6. Verificar la instalación

Finalmente, compruebo que Docker y Docker Compose se han instalado correctamente y que el sistema reconoce sus versiones.

```
docker --version
docker compose version
```


shufflesoar@ShuffleSOAR:~/Shuffle$
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/Shuffle$ docker --version
docker compose version
Docker version 29.9.3, build 5457199
Docker Compose version v5.7.0
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/Shuffle$