


0. 全局交互约定

- 返回
 - 移动端：左上角返回箭头（排在大厅前，对齐下方的分割线）
 - 键鼠端：左下角 ESC
- 确认
 - 移动端：轻点主操作按钮（如“进入游戏 / 确认配装 / 完成改造 / 开始行动”）
 - 键鼠端：点击主操作按钮
- 状态与禁用
 - 关键按钮在条件未满足时置灰并给出原因（Toast/弹窗），例如：负重超限、无主武器、无弹药等
- 即时诊断（规则校验触发点）
 - 在开始行动前触发：HP、弹药、负重、关键部位未装备等。如不通过，弹出拦截弹窗并提供“去修复”（跳转到对应界面）与“仍然继续”

1. 大厅



目的：目前主要是导航到配装/仓库，启动主线流程

1.1 布局要点

- 顶部固定一级 tab 栏：主导航 大厅 / 训练场 / 任务 / 地图 / 商城（策划配置）
- 左侧：主功能卡片（配装 / 仓库）
- 左下：主按钮（进入游戏）+ 次级（切换模式）
- 右上：资源展示（货币/代币）
- 右侧：资讯卡片（最新活动/公告）

- 底部固定操作栏：键位提示与系统功能（设置/消息）

1.2 进入与返回

- 初次进入游戏默认落在大厅。
- 从任一二级界面返回，落回大厅当前焦点（记忆上一次停留的界面）

1.3 主操作流程（逐步）


移动端

1. 轻点**配装** → 进入「配装界面」
2. 轻点**仓库** → 进入「仓库界面」
3. 轻点**切换模式** → 弹出模式选择弹窗（单人/组队/硬核等）→ 选中后点**确定**→ 关闭弹窗并更新按钮文案/标识。
4. 轻点**进入游戏** →
 - 若角色状态良好或已存在可用配装：「配装界面」→「地图界面」
 - 若缺少关键项：「配装界面」→确认配装后，弹出诊断拦截（说明问题），交互按钮跳到相应界面

键鼠端

- 点击与移动端一致
- ESC 返回大厅；弹窗内 Enter = 确认，ESC = 取消

2. 配装



目的：确定主副武器与防具背包等，完成可出战的最小配置

2.1 布局要点

- 左侧：武器列表（主武器/副武器/手枪），显示名称与当前装配
- 右侧：防具与负载（头盔/防弹衣/胸挂/背包）

- 右下：**快速装备**、**确认配装**两个主按钮
- 左上角：职业/套装名与价值、负重信息

2.2 进入与返回

- 进入：从大厅点**配装**进入
- 返回：左上角返回箭头 / PC 端使用 ESC

2.3 逐步交互（移动端）

1. **选择武器/防具**：点左侧任一武器条目 → 打开武器详情的浮窗 → 通过武器详情中的按钮可进入相应界面（改造 / 仓库等）
2. **更换**：再武器详情的浮窗中点击**更换**按钮 → 换出武器栏（仓库内的武器）和市场




3. **快速装备**：点按钮 → 系统基于当前仓库装备自动补全缺失项（如装备/弹药/医疗）→ 若资源不足，给出 toast 提示并引导至仓库
4. **确认配装**：
 - 触发即时诊断：检查主武器是否装填、弹药是否至少一组、负重是否 $\leq$ 阈值、是否缺失关键护具等。
 - 未通过：拦截弹窗展示问题列表 → 通过轻点 **维护/整備**（可直接补齐弹药/替换为默认护具）或 **仍然继续**

2.4 逐步交互（键鼠端）

- **更换**：点击槽位 → 点击更换 → 打开列表 → 点击装备
- **快速装备/确认配装**：点击按钮；拦截与移动端一致
- **快捷**：鼠标悬停显示简要属性；ESC 返回；弹窗 Enter 确认

3. 仓库



目的：在人物装备槽与仓库网格之间移动物品，清理与补给

3.1 布局要点

- 左侧：角色与所有装备槽
- 中间：角色穿戴装备的网格
- 右侧：大型仓库网格 + 顶部操作按钮
- 左侧底部：角色属性与功能按钮

3.2 进入与返回

- 从大厅点仓库进入
- 返回逻辑同上

3.3 逐步交互（移动端）

1. 移动物品：


1. 长按仓库网格中的物品 → 进入拖拽态 → 拖至**对应槽位或背包格**→ 释放放置；若不兼容，给出红框抖动+原因；
 2. 轻点可出现交互菜单 → 选择对应交互按钮执行操作
2. **批量出售**：轻点批量出售 → 左侧与中间区域置灰（无法选中），并在右下角唤出出售按钮 → 逐个点选 → 确认出售
 3. **快速整理**：轻点即可自动整理
 4. **仓库扩容**：轻点后弹出仓库升级所需的弹窗
 5. **预设套装（若有）**：轻点后打开预设套找面板，切换套装
 5. **快速整备**：功能与配装界面一致

3.4 逐步交互（键鼠端）

- **移动物品**：
 - 鼠标拖拽仓库物品到左侧槽位；不兼容时目标槽位红框提示
 - 鼠标右击唤出交互菜单
- **批量删除**：与移动端逻辑一致

- 快速整理：与移动端逻辑一致
- 预设套装（若有）：与移动端逻辑一致
- 快速整备：与移动端逻辑一致

4. 改造



目的：在武器结构示意图上替换各个配件，并实时对比属性变化

4.1 布局要点

- 左侧：武器核心数值列表（伤害/精确度/射程/后坐力/操控性…），变化以 绿色（+）/红色（-）显示
- 中部：武器大图，配件挂点以连线标注（如“枪口/瞄具/护木/握把/枪托”等）
- 右上：训练场试用装备好的配件
- 按钮：右下完成改造按钮；左上默认装配按钮

4.2 进入与返回

- 从配装/仓库中点某武器 → 打开详情浮窗 → 进入改造
- 返回：移动端左上角返回键；PC 使用 ESC

4.3 逐步交互（移动端）




1. 点某**挂点**（如“枪管”）→ 挂点当前位置不变，右方弹出卸下框，下方弹出可用配件列表，列表整体为：上面为已拥有的，下面为市场可购买的
2. 在列表中**点选**某配件 → 点击后将框选该配件，同时左侧数值实时对比（带 +/−）；再次点选直接安装该配件
3. 与装配配件**冲突/不兼容**的将会显示在配件槽内，并无法点选
4. 点**完成改造** → 若没有在市场上选购将直接回到来时时的界面（配装/仓库）；若有市场上选购的，则弹出购买弹窗
5. 点**默认装配** → 系统自动恢复默认配件

4.4 逐步交互（键鼠端）

- 点击挂点 与移动端一致
- 鼠标悬停配件卡片显示简要说明，同时左侧数值实时对比（带 +/−）
- 其他与移动端一致

5. 地图



目的：选择本局出击区域，并进入匹配

5.1 布局要点

- 大地图分区域配表（如：**码头/仓库/山峡/峡谷/大坝/断桥**），每个区域带预览图标与状态标签（如风险度）
- 左上：当前主地图的标志，点击可切换其他地图

5.2 进入与返回

- 从大厅点**进入游戏** → 然后再配装界面确认配装
- 返回：逻辑与上面一致

5.3 逐步交互（移动端）

1. 在地图上**点选某区域** → 该区域放大，并被框起来获得高亮，并在右上展示**详情浮窗**（名称/图像/风险度/资源密度/推荐配装标签等）
2. 点浮窗中的**开始行动** → 开始匹配

5.4 逐步交互（键鼠端）

- 鼠标**点击区域** = 选中
- **悬停**显示简要信息（如风险度/名称），并框选整个区域所在的地理位置（不是选中）
- 其他与移动端一致