



Synchronisation GLPI/OCS

1. Présentation

Ce volet du projet consiste à installer et configurer le plugin **OCS Inventory NG** pour GLPI. L'objectif est de permettre la remontée automatique des données d'inventaire collectées par le serveur OCS directement dans l'interface de gestion GLPI.

2. Objectifs

- Installer le plugin de liaison entre OCS et GLPI.
- Configurer la connexion entre GLPI et la base de données OCS.
- Importer les machines inventoriées (Linux et Windows) dans le parc GLPI.

3. Installation du Plugin

L'installation s'effectue en ligne de commande sur le serveur Debian :

1. Accéder au répertoire des plugins :

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
```

2. Télécharger l'archive du plugin :

```
wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.0.2/glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
```

3. Extraire les fichiers :

```
tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.0.2.tar.bz2
```

4. Définir les permissions (si nécessaire) :



```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins
```

4. Configuration de la liaison

Activation via l'interface Web GLPI

- Se rendre dans le menu **Configuration > Plugins**.
- Cliquer sur **Installer**, puis sur **Activer** pour le plugin "OCS Inventory NG".

Capture – Installation






Ajout du serveur OCS

Aller dans le menu **Outils > OCS Inventory NG** et ajouter un nouveau serveur avec les paramètres suivants :

- **Nom** : OCS NG
- **Hôte** : localhost
- **Base de données** : ocsweb
- **Utilisateur** : ocs
- **Mot de passe** : ocs

Capture – Ajout du serveur



5. Paramétrage côté OCS Inventory

Pour assurer la cohérence des données, il est nécessaire d'activer le traçage des suppressions :

- Accéder à l'interface OCS : <http://172.20.0.15/ocsreports>
- Aller dans le menu **Configuration** > **Configuration générale** > **Server**.
- Passer l'option **TRACE_DELETED** sur **ON**.

Capture – Paramétrage

Your install.php exists in your installation directory (by default : /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports).
The default SQL login/password is set on your database: ocsweb
The default login/password is activate on OCS-NG GUI

Configuration

Inventory
Server
IpDiscover
Deployment
Groupe
Registry
Interface
SNMP
WOL
Security

LOGLEVEL
Logging functionality

☐ ON
☒ OFF

PROLOG_FREQ
Agent auto-launching frequency

24 hours

AUTO_DUPLICATE_LVL
Defines criteria that must be equal for two computers to be automatically merged

☒ hostname
☒ Serial
☒ macaddress
☐ model
☐ uuid
☐ AssetTag

TRACE_DELETED
Deletion logging functionality (needed by GLPI)

☒ ON
☐ OFF

INVENTORY_ON_STARTUP
Launch inventory on agent service startup (Windows)

☒ ON
☐ OFF

ADVANCE_CONFIGURATION
Advanced configuration

☐ ON
☒ OFF

6. Importation des données

Une fois la liaison établie, l'importation se déroule dans GLPI :

1. Aller dans **Outils > OCS Inventory NG**.
2. Sélectionner l'onglet **Importation de nouveaux ordinateurs**.
3. Cliquer sur **Importer**.

Résultat attendu : L'ensemble des machines inventoriées (les 2 VMs) doit désormais apparaître dans l'inventaire de GLPI.

Capture – Ajout d'ordinateurs

Net Secure http://192.168.154.134/glpi/plugins/ocsinventoryng/front/ocsng.php

Accueil / Outils / OCS Inventory NG

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

OCS inventory NG

Configuration du serveur Import de l'inventaire Import IPDiscover Tous

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

OCS NG

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : OCS NG

Voir la configuration : Données à importer avant

Importer ou lier des ordinateurs

Synchronisation des ordinateurs déjà importés

Nettoyage des ordinateurs OCSNG supprimés

Mise à jour de l'ID des ordinateurs supprimés dans OCSNG

Nettoyage des liens GLPI / OCSNG

Supprimer les liens pour les ordinateurs absents dans OCSNG

Mode d'import manuel

Activer la prévisualisation

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir 25 entrées

Rechercher:

Tous	Nom	Numéro de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
Pas de données disponibles							


Voir 0 à 0 de 0 entrées 0 lignes sélectionnées

Importer ou lier des ordinateurs

Statistiques concernant la liaison OCSNG

Ordinateurs importés	2
Ordinateurs synchronisés	0
Ordinateurs liés	0
Ordinateurs non mis à jour	0
Ordinateurs ne vérifiant aucune règle	0
Ordinateurs en doublon	0
Ordinateurs dont l'import est refusé par une règle	0

Précédent Suivant



7. Difficultés et Solutions

Problème	Solution
Plugin non visible dans la liste	Vérifier que l'extraction s'est faite dans le bon dossier (<code>/plugins</code>)
Erreur de connexion au serveur OCS	Vérifier les identifiants de la base de données <code>ocsweb</code>
Machines non importées	Vérifier que l'agent a bien fait sa remontée initiale dans OCS

Alexis DE JESUS - BTS SIO SLAM