



MERO MANDALI

मेरो मण्डली

INSTALLATION, SETUP & PROGRAMME OPERATING GUIDE

स्थापना, सेटअप तथा कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शिका

Release version संस्करण	1.0.2
Languages भाषा	English + नेपाली
Prepared by तयार गर्ने	Durga Jung Kunwar

Offline church presentation software for Bible, songs, programmes, photos and videos
बाइबल, गीत, कार्यक्रम, फोटो र भिडियोका लागि अफलाइन मण्डली प्रस्तुति सफ्टवेयर

1. Installation and First Setup

स्थापना र पहिलो सेटअप

RECOMMENDED COMPUTER | सिफारिस गरिएको कम्प्युटर

Windows 10/11 64-bit, 8 GB RAM, at least 4 GB free storage, 1366 x 768 or higher display, and a second display/projector for live use.

Windows 10/11 64-bit, 8 GB RAM, कम्तीमा 4 GB खाली स्थान, 1366 x 768 वा सोभन्दा माथिको डिस्ले र प्रत्यक्ष सेवाका लागि दोस्रो डिस्ले/प्रोजेक्टर।

ENGLISH	नेपाली
1. Close any older Mero Mandali window. Run Mero_Mandali_Setup_1.0.2.exe.	१. पुरानो Mero Mandali खुला छ भने बन्द गर्नुहोस्। Mero_Mandali_Setup_1.0.2.exe चलाउनुहोस्।
2. If Windows SmartScreen appears, choose More info, then Run anyway. Version 1.0.2 is not yet code-signed.	२. Windows SmartScreen देखिएमा More info र त्यसपछि Run anyway छान्नुहोस्। संस्करण 1.0.2 हाल कोड-साइन गरिएको छैन।
3. Keep the default installation folder unless your administrator requires another location. Finish installation and launch Mero Mandali.	३. प्रशासकले अर्को स्थान आवश्यक नभनेसम्म पूर्वनिर्धारित स्थापना फोल्डर राख्नुहोस्। स्थापना पूरा गरी Mero Mandali खोल्नुहोस्।
4. On first launch, enter church name in English and Nepali, location, pastor name, and choose the church logo.	४. पहिलो पटक खोल्दा मण्डलीको अंग्रेजी र नेपाली नाम, स्थान, पास्टरको नाम र मण्डलीको लोगो छान्नुहोस्।
5. The church identity is added beside the permanent Mero Mandali identity. Product logo, name and developer credit cannot be removed.	५. मण्डलीको परिचय स्थायी Mero Mandali परिचयसँगै देखिन्छ। सफ्टवेयर लोगो, नाम र विकासकर्ता श्रेय हटाउन सकिँदैन।

DATA LOCATION | डाटा रहने स्थान

%LOCALAPPDATA%\Mero Mandali stores the church profile, songs, MP3s, programmes and settings. The application is installed under %LOCALAPPDATA%\Programs\Mero Mandali. Do not manually delete either folder.

%LOCALAPPDATA%\Mero Mandali मा मण्डली प्रोफाइल, गीत, MP3, कार्यक्रम र सेटिङ सुरक्षित हुन्छन्। एप %LOCALAPPDATA%\Programs\Mero Mandali मा स्थापना हुन्छ। यी फोल्डरहरू हातैले नमेट्नुहोस्।

2. Projector and Live Controls

प्रोजेक्टर र प्रत्यक्ष नियन्त्रण

CONTROL	WHAT IT DOES यसको काम
Projection display	Projector प्रयोग हुने Display 2 वा सही स्क्रिन छान्नुहोस्।
Open Projector	चयन गरिएको डिस्लेमा प्रोजेक्टर विन्डो खोल्छ।
Show Preview	अपरेटरलाई पठाउनु अघि सामग्री पूर्वावलोकन गर्न दिन्छ।
Previous	अघिल्लो स्लाइडलाई Preview मा ल्याउँछ।
GO LIVE	Preview मा देखिएको स्लाइडलाई प्रोजेक्टरमा पठाउँछ।
Next	अर्को स्लाइडलाई Preview मा ल्याउँछ।
Black Screen	गीत/वचन नभेटेको प्रोजेक्टरलाई अस्थायी कालो बनाउँछ।
Welcome	मण्डलीको स्वागत स्लाइड देखाउँछ।
Hide Logo	मण्डलीको वैकल्पिक लोगो लुकाउँछ; Mero Mandali को स्थायी चिनारी लुक्दैन।
Close Projector	दोस्रो स्क्रिनको प्रोजेक्टर विन्डो सुरक्षित रूपमा बन्द गर्छ।

SAFE LIVE ORDER | सुरक्षित प्रत्यक्ष क्रम

Select content -> check Preview -> press GO LIVE -> use Next/Previous -> press GO LIVE again. Use Black Screen during transitions.

सामग्री छान्नुहोस् -> Preview जाँच्नुहोस् -> GO LIVE थिच्नुहोस् -> Next/Previous प्रयोग गर्नुहोस् -> फेरि GO LIVE थिच्नुहोस्। परिवर्तनको समयमा Black Screen प्रयोग गर्नुहोस्।

3. Songs, MP3 and Synchronization

गीत, MP3 र समक्रमण

VERSION 1.0.2 LIBRARY | संस्करण 1.0.2 सङ्ग्रह

1,909 current songs, 503 verified MP3 files and exact Nepali/romanized slide pairing are included. Songs deleted from the master library are not restored in a new installation.

१,९०९ हालका गीत, ५०३ प्रमाणित MP3 फाइल र सही नेपाली/रोमनाइज्ड स्लाइड जोडी समावेश छन्। मुख्य सङ्ग्रहबाट मेटाइएका गीत नयाँ स्थापनामा फर्काइदैनन्।

ENGLISH	नेपाली
Search by title, lyric or canonical code such as B001, C010, K024 or S630. Use category filters for a smaller list.	शीर्षक, शब्द वा B001, C010, K024, S630 जस्ता कोडबाट खोज्नुहोस्। सूची सानो बनाउन श्रेणी फिल्टर प्रयोग गर्नुहोस्।
Select a song. Check Nepali and English/Romanized text, then choose Prepare / Preview.	गीत छान्नुहोस्। नेपाली र अंग्रेजी/रोमनाइज्ड शब्द जाँचेर Prepare / Preview थिच्नुहोस्।
Use Previous, Next and GO LIVE to control slides. If an MP3 is attached, Play/Pause and seeking keep the correct synchronized slide.	Previous, Next र GO LIVE बाट स्लाइड नियन्त्रण गर्नुहोस्। MP3 जोडिएको छ भने Play/Pause र seeking ले सही समक्रमित स्लाइड राख्छ।
Add New Song supports manual entry. Import Folder supports compatible song folders. Save before leaving the editor.	Add New Song ले हातैले गीत थप्छ। Import Folder ले मिल्ने गीत फोल्डर आयात गर्छ। सम्पादक छोड्नुअघि Save गर्नुहोस्।
For a song without audio, use Add Audio Link only with audio you are permitted to download. The MP3 is saved with the canonical song code.	अडियो नभएको गीतमा अनुमति प्राप्त लिङ्क मात्र Add Audio Link बाट प्रयोग गर्नुहोस्। MP3 canonical गीत कोडमा सुरक्षित हुन्छ।
Editing lyrics, slide order or MP3 marks synchronization as needing review. Existing slide-only timing remains compatible.	शब्द, स्लाइड क्रम वा MP3 परिवर्तन गर्दा समक्रमण पुनः जाँच आवश्यक हुन्छ। पुरानो slide-only timing पनि चलि रहन्छ।

4. Programme Library

कार्यक्रम सङ्ग्रह

PROGRAMMES INCLUDED AFTER INSTALLATION | स्थापनापछि समावेश कार्यक्रमहरू

Welcome, Opening Prayer, Praise & Worship, Bible Reading, Offering & Tithe, Prayer for Offering, Lord's Supper, Announcements, Word of God, Closing, Prayer of Benediction, Welcome New, Prayer For Word of God and Closing Prayer. स्वागत, सुरुको प्रार्थना, स्तुति-प्रशंसा तथा आराधना, बाइबल पाठ, भेटी तथा दशांश, भेटीको लागि प्रार्थना, प्रभु भोज, सूचनाहरू, परमेश्वरको वचन, समापन, आशिषको प्रार्थना, नयाँलाई स्वागत, वचनको निम्ति प्रार्थना र अन्तिम प्रार्थना।

ENGLISH	नेपाली
1. Expand Programmes in the left menu and select the required service item.	१. बायाँ मेनुमा Programmes खोल्नुहोस् र आवश्यक सेवा कार्यक्रम छान्नुहोस्।
2. Choose Preview Slides to load saved slides without changing them.	२. सुरक्षित स्लाइड परिवर्तन नगरी खोल Preview Slides छान्नुहोस्।
3. Check the first slide in Preview, then press GO LIVE. Use Next/Previous for the service flow.	३. पहिलो स्लाइड Preview मा जाँचेर GO LIVE थिच्नुहोस्। सेवाको क्रममा Next/Previous प्रयोग गर्नुहोस्।
4. Programme video templates are muted and looped by default so they remain suitable behind text.	४. कार्यक्रम भिडियो टेम्पलेट पूर्वनिर्धारित रूपमा muted र loop हुन्छन्, त्यसैले शब्दको पछाडि उपयुक्त रहन्छन्।
5. Prayer of Benediction and Prayer For Word of God include their reusable motion slides in version 1.0.2.	५. संस्करण 1.0.2 मा आशिषको प्रार्थना र वचनको निम्ति प्रार्थनाका पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने motion स्लाइड समावेश छन्।

SERVICE TIP | सेवा सुझाव

Prepare the complete programme before church begins. Preview every video and confirm the projector display, text size, footer and church logo.

आराधना सुरु हुनुअघि पूरा कार्यक्रम तयार गर्नुहोस्। हरेक भिडियो Preview गरी प्रोजेक्टर डिस्प्ले, अक्षर आकार, footer र मण्डली लोगो जाँच्नुहोस्।

5. Slide Editing

स्लाइड सम्पादन

ENGLISH	नेपाली
Open Programmes, select an item, and choose Edit Slides. Existing saved slides load into the editor.	Programmes खोल्नुहोस्, कार्यक्रम छान्नुहोस् र Edit Slides थिच्नुहोस्। सुरक्षित स्लाइड सम्पादकमा खुल्छन्।
Add Slide creates another text or Bible slide. Enter title, body and reference as needed.	Add Slide ले अर्को text वा Bible स्लाइड बनाउँछ। आवश्यक शीर्षक, मुख्य शब्द र सन्दर्भ लेख्नुहोस्।
Choose Media to copy a photo or video into the programme's offline folder. Select Fit, Fill, Stretch or Center.	Choose Media बाट फोटो वा भिडियो कार्यक्रमको अफलाइन फोल्डरमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्। Fit, Fill, Stretch वा Center छान्नुहोस्।
Use Move Up / Move Down to reorder. Remove Media clears only the background. Delete Slide removes the selected slide.	Move Up / Move Down बाट क्रम बदल्नुहोस्। Remove Media ले background मात्र हटाउँछ। Delete Slide ले चयनित स्लाइड हटाउँछ।
Save changes, close the editor, then Preview Slides. Confirm text hierarchy, background fit and all slide transitions.	परिवर्तन Save गरी सम्पादक बन्द गर्नुहोस् र Preview Slides खोल्नुहोस्। अक्षर क्रम, background fit र सबै परिवर्तन जाँच्नुहोस्।
Cancel closes an import/editor action without replacing stored slides. Make a backup before large service-plan changes.	Cancel गर्दा सुरक्षित स्लाइड नबदली import/editor बन्द हुन्छ। ठूलो सेवा योजना परिवर्तनअघि backup बनाउनुहोस्।

APPEND OR REPLACE | थप्ने वा बदल्ने

Append keeps existing slides and adds imported material after them. Replace removes the selected programme's current slides only after confirmation. Always Preview before saving a replacement.

Append ले पुराना स्लाइड राखेर नयाँ सामग्री पछाडि थप्छ। Replace ले पुष्टि गरेपछि चयनित कार्यक्रमका हालका स्लाइड बदल्छ। बदल्नुअघि सधैं Preview गर्नुहोस्।

6. Photos, Videos, Bible and Word of God

फोटो, भिडियो, बाइबल र परमेश्वरको वचन

OFFLINE STARTER MEDIA | अफलाइन प्रारम्भिक मिडिया

Version 1.0.2 installs 8 Mero Mandali-created photos and 35 videos, including 30 motion backgrounds. They appear in the Photos and Videos libraries after first launch.

संस्करण 1.0.2 ले Mero Mandali द्वारा तयार ८ फोटो र ३० motion background सहित ३५ भिडियो स्थापना गर्छ। पहिलो पटक खोल्दा ती Photos र Videos सङ्ग्रहमा देखिन्छन्।

ENGLISH	नेपाली
Photos: choose + Photo, + Files or + Folder. Select Fit/Fill and send the chosen image to Preview or use it as a background.	Photos: + Photo, + Files वा + Folder छान्नुहोस्। Fit/Fill छानी फोटो Preview मा पठाउनुहोस् वा background बनाउनुहोस्।
Videos: preview clips, search by name, filter the Mero Mandali collection, and set a clip as Bible, Song or Programme background.	Videos: clip preview गर्नुहोस्, नामबाट खोज्नुहोस्, Mero Mandali collection filter गर्नुहोस् र Bible, Song वा Programme background बनाउनुहोस्।
Bible: choose top and bottom versions, book, chapter and verse. Check Preview before GO LIVE. Use the Control Panel for fonts, colours and spacing.	Bible: माथि/तलको संस्करण, पुस्तक, अध्याय र पद छान्नुहोस्। GO LIVE अघि Preview जाँच्नुहोस्। font, colour र spacing का लागि Control Panel प्रयोग गर्नुहोस्।
Word of God: import TXT, DOCX, text-based PDF or PPTX. Review, edit, reorder and remove slides before Append or Replace and Save.	Word of God: TXT, DOCX, text-based PDF वा PPTX आयात गर्नुहोस्। Append वा Replace र Save अघि review, edit, reorder र remove गर्नुहोस्।
A scanned/image-only PDF is rejected safely because it has no selectable text. Convert it with OCR first, then import the corrected document.	scanned/image-only PDF मा selectable text नहुने भएकाले सुरक्षित रूपमा अस्वीकार हुन्छ। पहिले OCR गरी सच्याइएको document आयात गर्नुहोस्।

7. Backup, Troubleshooting and Final Checklist

Backup, समस्या समाधान र अन्तिम जाँचसूची

FINAL CHECK	अन्तिम जाँच
[] Application opens and shows Version 1.0.2	[] एप खुल्छ र Version 1.0.2 देखिन्छ
[] Church name, location, pastor and church logo are correct	[] मण्डली नाम, स्थान, पास्टर र मण्डली लोगो सही छन्
[] 1,909 songs and 503 MP3 files are available	[] १,९०९ गीत र ५०३ MP3 उपलब्ध छन्
[] 8 photos and 35 videos appear in their libraries	[] ८ फोटो र ३५ भिडियो सम्बन्धित सङ्ग्रहमा देखिन्छन्
[] Prayer of Benediction and Prayer For Word of God open	[] आशिषको प्रार्थना र वचनको निम्ति प्रार्थना खुल्छन्
[] Preview, GO LIVE, Next, Previous and Black Screen work	[] Preview, GO LIVE, Next, Previous र Black Screen चल्छन्
[] Projector display, sound and MP3 playback are tested	[] प्रोजेक्टर डिस्प्ले, आवाज र MP3 playback जाँचिएका छन्
[] A full backup is created before the service	[] सेवाअघि full backup बनाइएको छ

BACKUP AND SUPPORT | Backup र सहायता

To move Mero Mandali to another PC, create a Full backup, copy the ZIP, and choose Restore From File. Programme photos and videos reconnect automatically. Keep another copy safely. Support: developer@durgajung.com.np.

अर्को PC मा Mero Mandali सार्न Full backup बनाई ZIP प्रतिलिपि गर्नुहोस् र Restore From File छान्नुहोस्। Programme का फोटो र भिडियो स्वतः पुनः जडान हुन्छन्। अर्को सुरक्षित प्रति राख्नुहोस्। सहायता: developer@durgajung.com.np।

Thank you for using Mero Mandali. May it serve your church clearly and faithfully.
Mero Mandali प्रयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद। यसले तपाईंको मण्डलीलाई स्पष्ट र विश्वासयोग्य रूपमा सेवा गरोस्।



Durga Jung Kunwar
Creator & Lead Developer