DESCRIPCION DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA (FD) DE LA BASE DE DATOS DE LA ENADID 1992

MIGRACIÓN INTERNACIONAL

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA.

DESCRIPCIÓN	САМРО	PREGUNTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS
ENTIDAD	IENT	1-2	01-32	Clave de las Entidades Federativas
ZONA	ZONA	3-4	01-10	Zona Urbana Certeza (ZUC)
			20	Zona Urbana resto (ZUR)
			50, 51	Zona Rural (ZR)
ESTRATO	ESTRATO	5	1-8	De mayor a menor nivel de jerarquía
TAMAÑO DE LOCALIDAD	TAM_LOCA	6	1	1 a 2,499 habitantes
			2	2,500 a19,999 habitantes
			3	20,000 a 99,999 habitantes
			4	100,000 y más habitantes
NO. DE CONTROL	CONTROL	7-8	01-40	No. de Unidad Primaria de Muestreo
VIVIENDA	IVIV	9-10	01-84	No. de Vivienda
HOGAR	HOGAR	11	1-8	No. de hogar en la vivienda
FACTOR DE EXPANSIÓN	FVIV	12-15	0002-3754	

VII MIGRACIÓN INTERNACIONAL.

DESCRIPCIÓN	CAMPO	PREGUNTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS
NO. DE REGISTRO				
DE LA PERSONA	P7_2	16-17	01-15	
COND. DE RESIDENCIA				
AL EMIGRAR	P7_4	18	1	Si
PARENTESCO	P7_5	19	1-8	Parentesco (Ver catálogo)
			9	No especificado
SEXO	P7_6	20	3	Hombre
			4	Mujer
EDAD	P7_7	21-22	00	Menos de un año
			01-98	Años
			99	No especificado
LUGAR DE ORIGEN	P7_8	23-24	01-32	Entidad Federativa
			99	No especificado
FECHA DE EMIGRACIÓN				
MES	P7_9a	25-26	01-12	Mes
			99	No especificado
AÑO	P7_9b	27-28	87-92	Año
			99	No especificado
LUGAR DE DESTINO	P7_10	29-30	33-52	País (Ver catálogo)
			99	No especificado
RESIDENCIA ACTUAL	P7_11	31-32	33-52,60	País (Ver Catálogo)

DESCRIPCIÓN	CAMPO	PREGUNTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS
			99	No especificado
FECHA DE RETORNO				
MES	P7_12a	33-34	01-12	Mes
			99	No especificado
			bb	Por pase
AÑO	P7_12b	35-36	87-92	Año
			99	No especificado
			Bb	Por pase
CONDICIÓN DE				
RESIDENCIA ACTUAL	P7_13	37	1	Si