Configuration de la machine virtuelle Nagios XI (CentOS 6)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Virtual Machine Basics..... 1

1- Identifiants pour se loguer..... 1

2- Pour passer le clavier en mode AZERTY sous CentOs de façon temporaire:..... 1

3- Pour changer la configuration réseau de la machine virtuelle:..... 1

4- Pour configurer les cartes manuellement..... 1

5- Adressage de la machine dans l'environnement Sitka (plateforme 1)..... 1

Virtual Machine Basics

La machine fonctionne sous CentOS 6 ; la carte réseau est reliée au VLAN 10 - Administration (réseau 172.20.1.0/24)

1- Identifiants pour se loguer

```
Root
 Password : ********

MySQL
Username: root
Password : ********
```

2- Pour passer le clavier en mode AZERTY sous CentOs de façon temporaire:

```
#loadkeys fr
```

ou

```
#loqdeys fr
```

3- Pour changer la configuration réseau de la machine virtuelle:

```
#yum install -y system-config-network-tui
#system-config-network-tui
```

Désactiver et activer la carte

```
#ifdown eth0
#ifup eth0
```

Vérification

```
#ifconfig eth0
```

4- Pour configurer les cartes manuellement

```
#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

```
DEVICE=eth0
NM_CONTROLLED=yes
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System eth0"
UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03
USERCTL=no
HWADDR=00:0c:29:14:e6:38
IPADDR=172.20.0.34
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=172.20.0.254
DNS1=172.20.0.13
```

```
# Please read /usr/share/doc/initscripts-*/sysconfig.txt
# for the documentation of these parameters.
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
HWADDR=00:0c:29:14:e6:42
NM_CONTROLLED=yes
PEERDNS=yes
ONBOOT=yes
IPV6INIT=no
USERCTL=no
~
```

5- Adressage de la machine dans l'environnement Sitka (plateforme 1)

La machine Nagios XI est nommée nagiosxi.sitka.local et se trouve dans le VLAN 10 - Administration (172.20.1.0/24). Elle est configurée avec une adresse fixe : adresse

172.20.1.9/24, passerelle 172.20.1.254 (HSRP des routeurs GW1_sitka et GW2_sitka), DNS hermes 172.20.1.2 et ares 172.20.1.14. Dans le fichier ifcfg-eth0 on renseigne :

```
BOOTPROTO=static

IPADDR=172.20.1.9

PREFIX=24

GATEWAY=172.20.1.254

DNS1=172.20.1.2

DNS2=172.20.1.14

DOMAIN=sitka.local

ONBOOT=yes
```

Après modification on relance le réseau puis on vérifie avec un ping vers hermes (172.20.1.2) et vers la passerelle (172.20.1.254).