Configuration de la machine virtuelle Nagios XI (CentOS 7)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Virtual Machine Basics..... 1

1- Identifiants pour se loguer..... 1

2- Pour passer le clavier en mode AZERTY sous CentOs de façon temporaire :..... 1

3- Pour passer le clavier en mode AZERTY sous CentOs de façon permanente :..... 1

4- Pour changer la configuration réseau de la machine virtuelle :..... 1

5- Pour configurer les cartes manuellement..... 2

6- Adressage de la machine dans l'environnement Sitka (plateforme 1)..... 2

Virtual Machine Basics

La machine fonctionne sous CentOS 7 ; la carte réseau est reliée au VLAN 10 - Administration (réseau 172.20.1.0/24)

1- Identifiants pour se loguer

Login : Root
Password : ******

MySQL
Username: root
Password : ******

2- Pour passer le clavier en mode AZERTY sous CentOs de façon temporaire :

```
#loadkeys fr
```

3- Pour passer le clavier en mode AZERTY sous CentOs de façon permanente :

On affiche la configuration actuelle du clavier avec la commande **localectl status**

```
localhost login: root
Password:
Last login: Tue May  8 14:40:50 from vwork.nagios.local
[root@localhost ~]# localectl status
   System Locale: LANG=en_US.UTF-8
       VC Keymap: us
      X11 Layout: us
[root@localhost ~]# _
```

Ici, les valeurs à observer pour le clavier sont le "**VC Keymap**" et le "**X11 Layout**" qui sont toutes deux en "us". Nous allons les passer en "fr", pour cela, regardons les keymap disponibles avec la commande suivante :

```
[root@localhost ~]# localectl list-keymaps
```

Une petite astuce, nous pouvons filtrer la sortie pour n'afficher que ce qui nous intéresse, le langage "fr" :

```
[root@localhost ~]# localectl list-keymaps|grep fr
```

Nous allons régler la valeur VC Keymap sur le bon Keymap, "**fr**" dans notre cas :

```
[root@localhost ~]# localectl set-keymap fr
[root@localhost ~]# localectl set-x11-keymap fr
```

Redémarrer la machine pour s'assurer que la conf persiste

4- Pour changer la configuration réseau de la machine virtuelle :

```
#nmtui
```

Redémarrer le service

```
# systemctl restart network
```

Ou désactiver et activer la carte

```
#ifdown ens33
#ifup ens33
```

Vérification

```
#ip ad
```

ou

```
#nmcli d
```

5- Pour configurer les cartes manuellement

```
#nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
```

```
  GNU nano 2.3.1                                File: ifcfg-ens33

TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="dhcp"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
ZONE=public
```

```
  GNU nano 2.3.1                                File: ifcfg-ens36

HWADDR=00:0C:29:C5:B1:69
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=172.20.0.35
PREFIX=24
DNS1=172.20.0.13
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens36
UUID=6eea3f7e-0ecb-3c95-a7d7-dfc84a899338
ONBOOT=yes
AUTOCONNECT_PRIORITY=-999
```

6- Adressage de la machine dans l'environnement Sitka (plateforme 1)

La machine Nagios XI est nommée nagiosxi.sitka.local et se trouve dans le VLAN 10 - Administration (172.20.1.0/24). Elle est configurée avec une adresse fixe : adresse 172.20.1.9/24, passerelle 172.20.1.254 (HSRP des routeurs GW1_sitka et GW2_sitka), DNS hermes 172.20.1.2 et ares 172.20.1.14. Dans le fichier ifcfg-ens33 on renseigne :

```
BOOTPROTO=static

IPADDR=172.20.1.9

PREFIX=24

GATEWAY=172.20.1.254
```

```
DNS1=172.20.1.2
DNS2=172.20.1.14
DOMAIN=sitka.local
ONBOOT=yes
```

Après modification on relance le réseau puis on vérifie avec un ping vers hermes (172.20.1.2) et vers la passerelle (172.20.1.254).