- Parlons à présent

de l'Explorateur de fichiers et des bibliothÃ"ques.

Commençons par

l'Explorateur de fichiers dans Windows 10.

J'y accède en bas,

dans la barre des tâches. Si je pointe sur ce

dossier dans la barre des tâches,

Explorateur de fichiers s'affiche.

Je clique dessus.

L'Explorateur de fichiers est également appelé Explorateur,

notamment dans les cours de certification,

les livres blancs ou les articles.

L'Explorateur de fichiers nous permet d'accéder aux dossiers

et aux fichiers stockés sur l'ordinateur, ordonnés de manière hiérarchique.

Nous pouvons d $\tilde{\mathsf{A}}@\mathsf{placer},$  supprimer, ajouter et renommer les fichiers

ici.

En haut  $\tilde{\mathsf{A}}$  gauche, nous voyons cette cat  $\tilde{\mathsf{A}}$  ©gorie

appelée AccÃ"s rapide.

L'accÃ"s rapide propose quatre emplacements par défaut,

facilement accessibles sur l'ordinateurÂ:

Bureau, TéIéchargements, Documents et Images

sont les raccourcis épinglés.

Je peux y ajouter un nouveau raccourci rapidement et facilement

en accédant à un répertoire,

par exemple la Pellicule, que j'utilise tout le temps

pour synchroniser mes photos.

Si je veux mettre ce dossier

dans la catégorie AccÃ"s rapide, je clique dessus avec le bouton droit,

puis je clique sur Épingler à AccÃ"s rapide.

Je peux également faire glisser le dossier dans le

menu d'accÃ"s rapide pour y épingler

un raccourci du dossier.

Si plus tard je n'en ai plus besoin,

je clique dessus avec le bouton droit et je sélectionne

Désépingler de l'AccÃ"s rapide pour supprimer le raccourci.

D'autres catégories,

par exemple «Â Ce PC »,

présentent d'autres raccourcis pour naviguer dans le systÃ"me.

Maintenant, si je veux travailler avec ce qu'on appelle une bibliothà que,

c'est une tout autre histoire.

Pour accéder aux bibliothÃ"ques dans Windows 10,

il faut d'abord activer leur affichage.

Pour ce faire, je clique avec le bouton droit dans l'espace libre

dans le volet de gauche,

puis je clique sur Afficher les bibliothÃ"ques.

Une nouvelle catégorie appelée BibliothÃ"ques

apparaît alors dans le volet de gauche,

avec ces éIéments en dessous.

Cela ressemble à l'AccÃ"s rapide,

mais les bibliothà ques sont diffà rentes.

Je peux lier plusieurs

répertoires Ã

des bibliothA"ques.

Par exemple, j'ai ce dossier sur mon bureau

appelé ProjetÂ; si je souhaite le mettre dans une bibliothÃ"que,

je clique dessus avec le bouton droit, je sélectionne

Inclure dans la bibliothà que, puis je choisis la

bibliothÃ"que et le répertoire

dans lesquels mettre le projet.

Je peux aussi créer une nouvelle bibliothèque appelée Projet.

C'est ce que je vais faire.

La nouvelle bibliothà que «Â Projet Â» apparaît

avec cette inscription bizarre ici

qui nous indique l'emplacement

où certains fichiers sont stockés dans la bibliothèque

ainsi que le répertoire exact.

Maintenant regardez, si je travaille sur un projet,

je peux aller dans le dossier Images

et choisir une photo Ã

inclure A mon projet.

Si je veux

la placer dans le répertoire Images enregistrées,

il suffit d'un glisser-déplacer.

Je clique avec le bouton droit sur Images enregistrées et je sélectionne de nouveau

Inclure dans la bibliothà que, puis Projet.

Le dossier Images enregistrées n'est pas coupé et

collé dans le répertoire Projet.

En fait, je clique sur la bibliothà que Projet

et regardezÂ:

il n'y a pas d'éIément dans mon dossier du bureau appelé Projet,

mais j'ai une icÃ'ne d'«Â ordinateur Â»

suivi d'une série de chiffres

dans le répertoire Images enregistrées.

Ces répertoires figurent dans la bibliothÃ"que Projet.

Vous pouvez donc avoir des fichiers de votre ordinateur,

dans différents dossiers et les relier

à une bibliothà que.

Quand vous avez n'avez plus besoin de la bibliothà que Projet,

vous n'allez pas supprimer tous les éIéments.

Vous supprimez la bibliothÃ"que

liée aux dossiers et aux éIéments.

En haut, nous sélectionnons l'option Outils de la bibliothÃ"que

et cliquons sur Gérer les bibliothà ques.

Vous voyez ici tous les répertoires

qui sont associés à la bibliothèque.

Je clique sur Images enregistrées, puis sur Supprimer,

La liaison est supprimée, mais pas

les fichiers stockés dans le dossier Images.

Je clique sur OK et Images enregistrées a disparu

de la bibliothà que Projet.

Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous montrer

autre chose...

Vous voulez voir les fichiers cachés et

les extensionsÂ?

Par exemple, je reviens au répertoire Images,

dans Images enregistrées, il y a une image

dont je ne vois pas l'extension.

Et s'il y a des fichiers cachés ici,

comment puis-je les voirÂ?

Pour cela, nous allons

cliquer sur Affichage.

Dans Affichage, au bout à droite, nous trouvons le menu Options.

J'ouvre Options et je clique sur Modifier les options

des dossiers et de recherche.

Lorsque la fenÃatre s'ouvre, nous voyons

l'onglet Affichage.

Je clique sur l'onglet Affichage.

qui contient de nombreuses options pour les

paramÃ"tres des fichiers et des dossiers.

Je voudrais d'abord vous montrer l'option

Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu.

Si vous souhaitez voir l'extension d'un fichier,

par exemple de ce fichier graphique,

s'agit-il d'un fichier JPEG, PNG, GIF, etc.Â?

Je désactive l'option

Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu, qui est activée par défaut, puis je clique sur Appliquer.

À présent, en arrière-plan, vous voyez que le fichier graphique

a maintenant l'extension JPEG.

C'était déjà un fichier JPEG, mais

maintenant nous voyons les extensions de fichiers connues.

À présent, voyons l'élément Afficher les fichiers,

les dossiers et les lecteurs cachés.

S'il y avait un fichier caché ici, il ne s'afficherait pas.

Je vais vous montrer.

Je clique avec le bouton droit et je crée un nouveau fichier.

Pourquoi pas un document texteÂ?

Ils sont amusants.

Donc, je clique sur Document texte. Et je vais l'appeler Secret.

Ensuite, je clique avec le bouton droit sur ce fichier,

j'accÃ"de aux Propriétés et je vais le cacher.

Je clique sur Caché.

Je clique sur Appliquer, puis sur OK

et le fichier Secret a disparu.

Et si vous souhaitez afficher les fichiers cachés

sur votre ordinateur, il faut revenir aux options

de l'écran Affichage et cocher

le bouton radio Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés.

Puis je clique sur Appliquer,

et regardez, je vois le fichier caché Secret.

Nous voyons maintenant les fichiers, les dossiers et les lecteurs cachés sur

notre machine, mais aussi les extensions les plus courantes.

Développez votre maîtrise de ces options de fichiers et de dossiers,

et devenez un vrai pro de l'IT

lorsque vous travaillez avec votre ordinateur.