



# **ETAS License Portal User Guide**

**FNO License Management** 

### **ETAS License Portal User Guide**



목차	페이지	바로가기
1. Activation ID로 로그인	3	
2. 라이선스 신규발행 (Activate)	4	
3. 라이선스 파일 추가	9	
4. 라이선스 변경 (Rehost)	10	
5. FAQ	13	


### 1. Activation ID로 로그인



1. 아래의 주소로 접속해 주세요.

https://license.etas.com

- 2. 접속하시면 아래와 같은 화면이 표시됩니다.
- 3. 3번째 With Activation ID를 선택하시고 Activation ID를 입력하셔서 로그인 해주세요.






### 1. Activation ID로 로그인



로그인을 완료하시면 아래와 같은 화면이 표시됩니다.

로그인 직후, 선택 할 항목이 보이지 않는 경우→ P.15





로그인 직후, 선택 할 항목이

보이지 않는 경우→ P.15

- 1. 발행 할 제품의 ① 상자를 선택해주세요.
- 2. 다음으로 Action → ② Activate를 클릭해주세요.





### List Entitlements

Entitlements are listed below. Sort by clicking a column heading. Select specific entitlements to view or perform actions on them.





- 1. Start date는 당일 날짜로 설정해 주세요.
- 2. 설정 후 우측하단의 Next 버튼을 눌러주세요.

참고사항: 별도로 Start date 설정 화면이 없는 경우는 바로 다음 단계로 이동






### Activate Licenses

Please add or select at least one host and click Next to configure counts.

#### Generate Licenses



#### Selected line items:

Activation ID	Product	Expiration date
257/25.40	ISW_INCA_LIC-MP , Version 7.2	PERMANENT

Cancel






- 1. [그림 1]의 아이콘을 클릭해 주세요.
- 3. [그림3]과 같이 MAC Address가 화면에 표시되면 우측 하단의 Generate 를 클릭 해주세요.

### MAC Address 확인방법 $\rightarrow$ P.13

MAC Address 입력 시 참고사항:

- - 생략
- 이더넷 어댑터 로컬 영역 연결의 물리적 주소 사용







1. 발행 된 라이선스 선택 후 View → Save To File 클릭하여 PC 에 저장합니다.

#### 참고사항:

- 저장시에는 한글이 포함되지 않은 경로 예) C:\내문서 (X), D:\ETAS (O) 에 저장되어야 정상 인식됩니다.
- Complete 을 클릭하신 경우 상단 메뉴의 License Support > List Licenses 에서 다시 저장 가능합니다.






Complete



## 3. 라이선스 파일 추가



저장한 라이선스 파일 (\*.lic) 은 소프트웨어 설치 과정 중 나타나는 'ETAS License Manager' 화면에서 File → Add license file...로 추가 합니다.



라이선스 파일 등록 절차를 생략하고 소프트웨어를 설치 완료 한 경우, 소프트웨어 실행 후 메인 화면의 'Utilities' 에서 추가 가능합니다.





# 4. 라이선스 변경 (Rehost)



사용하시는 PC의 고장으로 인해 본체/메인보드/네트웍 카드 교체 등의 사유로 Mac Address가 변경 된 경우에는 기존에 등록한 Mac Address를 Rehost 하여 새로운 라이선스 파일을 발급 받아야만 소프트웨어 사용이 가능합니다.

### 유의사항:

- 1. ETAS 라이선스 정책 상 Rehost 기능은 6개월에 한 번 밖에 사용할 수 없습니다. 만약 Rehost 가 정상적으로 진행이 되지 않을 경우 기간 제한으로 인한 오류이오니 별도 문의 바랍니다.
- 2. Machine-named 유형 (Nodelock) 의 라이선스를 도입하신 고객은 Rehost를 통해 라이선스를 재발행 받은 경우, 기존 사용하던 라이선스는 필히 폐기하여야 하며 새로 발행받은 라이선스만 유효합니다.
- 3. Rehost 완료 후에도 기존 발급받은 라이선스 파일을 폐기하지 않고 이를 계속해서 병행 사용 하는 것은 정상 구매를 초과하여 라이선스를 사용하는 부정 사용에 해당되오며 이에 따른 서비스 제한 및 별도의 제약을 받을 수 있습니다.



# 4. 라이선스 변경 (Rehost)



1. 로그인 후 상단의 License Support 메뉴에서 ① List Licenses를 선택해 주세요.



DRIVING EMBEDDED EXCELLENCE



Activation ID 확인방법 → P.14

- 2. 다음으로 ②와 같이 Rehost 할 라이선스를 선택한 후.
- 3. Action의 Rehost (③)를 클릭해 주세요.






# 4. 라이선스 변경 (Rehost)

- 1. [그림 1]의 🛨 아이콘을 클릭해 주세요.
- 3. OK 클릭 후 입력한 MAC Address가 화면에 표시되면 Rehost를 클릭 해 주세요.




### [그림 1] Rehost Licenses Rehost licenses for fulfillment FID\_32effd78\_6c4b\_4dc6\_97ea\_9bafd64e127a. To valid **Activation Details** Activation ID 201804-1-123456-1234-1234-1234 Order ID Product Name ISW INCA LIC-MP, Version Part Number F-00K-105-743 V7.2.0 Start Date Apr 16, 2018 Expiration Date Apr 23, 2018 **Fulfillment Details** Nodelocked Host \* Original Hosts 0011FF22DD33 New Nodelocked Hosts (no license hosts selected) **₽ ×**



### MAC Address 확인방법 → P.12

MAC Address 입력 시 참고사항:

- - 생략
- 이더넷 어댑터 로컬 영역 연결의 물리적 주소 사용






## 5. FAQ

### 1) MAC Address 확인

1. 윈도우 + R 키로 [실행] 창에서 cmd 입력



2. 아래 화면에서 ipconfig/all 입력

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.523] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:₩Users >ipconfig/all

3. 우측과 같이 내 PC 정보가 확인되면 이더넷 어댑터 로컬 영역 연결에 표시되는 물리적 주소 (MAC Address)


```
Ethernet adapter Local Area Connection:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Physical Address. . . . . . . : FC-3F-DB-
  Autoconfiguration Enabled . . . . :
  Link-local IPv6 Address . . . . :
  IPv4 Address. . . . . . . . . . .
  Subnet Mask . . . . . . . . . . .
  Lease Obtained. . . . . . . . .
  Lease Expires . . . . . . . . .
  Default Gateway . . . . . . . . .
  DHCPv4 Class ID . . . . . . . .
  DHCP Server . . . . . . . . . . . .
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . .
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . :
  DNS Servers . . . . . . . . . :
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . :
C:\Users\:
```



## 5. FAQ

### 2) Activation ID 확인

PC 에 저장된 License File (\*.lic) 을 검색 후 해당 파일을 메모장으로 열기



소프트웨어 신규 구매시에는 동봉 된 Entitlement Certificate 에서 Activation ID 확인 가능




# 5. FAQ




### 3) 로그인 직후 아무것도 표시되지 않는 현상

로그인 직후 아래와 같이 "No activatable line items..." 이라고 나오는 현상은 기존에 라이선스 파일을 발행한 이력이 있는 경우입니다.



Rehost, 라이선스 파일 재저장 등의 라이선스 관리를 위해서는 License Support → List Licenses 메뉴로 이동합니다.









# 감사합니다.

이타스코리아(주)

E-mail: sales.kr@etas.com