சேமிக்கும். உண்மையில், சில முழு எண் தரவுகள் மிகவும் நீளமானதாக மற்றும் அதிக நினைவக இடம் தேவைப்படுவதாகவோ இருக்கலாம். இந்த நிலையில், நினைவக அளவை கண்டிப்பாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும். அடிப்படை தரவினங்களின் நினைவக ஒதுக்கீட்டை மாற்றி அமைக்க (விவரிக்க அல்லது சுருக்க) பண்புணர்த்திகள் பயன்படுகின்றன. இவைகள் தகுதியாக்கிகள் (Qualifiers) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. C++ ல் நான்கு பண்புணர்த்திகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவை

(1) signed (2) unsigned (3) long (4) short

இந்த நான்கு பண்புணர்த்திகளையும் எல்லா அடிப்படை தரவினங்களுடன் பயன்படுத்தலாம் பின்வரும் அட்டவணை 9.6 அனைத்து தரவினங்களின் நினைவக ஒதுக்கீட்டை பண்புணர்த்தியுடனும் அது இல்லாமலும் காண்பிக்கிறது..

அட்டவணை 9.6 குறியுரு தரவினத்தின் நினைவக வகைகள்

தரவினம்		நினைவக இருப்பிடம்		மதிப்புகளின் பரப்பு
		பைட் -ல்	பிட்-ல்	
short	short என்பது **short int** குறிக்கிறது	2 bytes	16 bits	-32,768 to 32,767
unsigned short	ஒரு முழு எண் எதிர்மறை குறியீடு இல்லாமல் இருப்பது	2 bytes	16 bits	0 to 65535
signed short	ஒரு முழு எண் எதிர்மறை குறியீடுடன் இருப்பது	2 bytes	16 bits	-32,768 to 32,767
short மற்றும் signed short இரண்டுமே சமமானது				
int	ஒரு முழு எண் என்பது குறியீடுடன் அல்லது குறியீடு இல்லாமல் இருக்கலாம்	2 bytes	16 bits	-32,768 to 32,767
unsigned int	ஒரு முழு எண் எதிர்மறை குறியீடு இல்லாமல் இருப்பது	2 bytes	16 bits	0 to 65535
signed int	ஒரு முழு எண் எதிர்மறை குறியீடுடன் இருப்பது	2 bytes	16 bits	-32,768 to 32,767
short மற்றும் int இரண்டுமே சமமானது				
long	**long** என்பது **long int** குறிக்கிறது	4 bytes	32 bits	-2147483648 to 2147483647
unsigned long	எந்த குறியீடும் இல்லாமல் இரட்டை இடைவெளி கொண்ட ஒரு முழு எண்	4 bytes	32 bits	0 to 4,294,967,295
signed long	குறியுடன் கூடிய இரட்டை இடைவெளி கொண்ட ஒரு முழு எண்	4 bytes	32 bits	-2147483648 to 2147483647

Chapter 9.indd 141 20-12-2022 15:36:50