校内软件镜像仓

- 根据安全管理，HPC三期平台限制网络访问，用户需使用校内搭建的软件镜像仓获取常见镜像、依赖包等。
- 软件镜像仓门户（WEB访问）：https://nexus.hpc.hkust-gz.edu.cn/
- 提供类型：Maven、npm、docker、conda、PyPI、yum等

使用方式

> **信息**
>
> 使用前请确认能否解析域名：`harbor.internal.com`
>
> 无法解析可手动加DNS解析(hosts文件)，IP信息可在登录节点查看。

```
[y[redacted]ACD-Manage-2 ~]$ ping harbor.internal.com
PING harbor.internal.com ([redacted] 56(84) bytes of data.
64 bytes from harbor.internal.com ([redacted]): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.221 ms
64 bytes from harbor.internal.com ([redacted]): icmp_seq=2 ttl=63 time=0.197 ms
^C
--- harbor.internal.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1053ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.197/0.209/0.221/0.012 ms
[yifangwu@ACD-Manage-2 ~]$
```

PyPI（Python）

全局配置（虚拟环境）

使用在虚拟环境中通过`pip config set`设置

```
pip config set global.index-url
http://harbor.internal.com:8081/repository/pypi-hkust/simple
pip config set install.trusted-host harbor.internal.com
```

临时配置

使用`pip`安装包时，可以通过`--index-url`参数指定仓库地址：`http://harbor.internal.com:8081/repository/pypi-hkust/simple`

```
pip install <pkg> --index-url
http://harbor.internal.com:8081/repository/pypi-hkust/simple --trusted-
host harbor.internal.com
```

查看可安装版本

查看仓库中可安装的依赖包版本

```
 pip index versions <pkg> --index-url
http://harbor.internal.com:8081/repository/pypi-hkust/simple --trusted-
host harbor.internal.com
```

Conda

全局配置

```
conda config --remove channels defaults
conda config --add channels
http://harbor.internal.com:8081/repository/conda-hkust/main
conda config --add channels
http://harbor.internal.com:8081/repository/conda-hkust/free
conda config --add channels
http://harbor.internal.com:8081/repository/conda-hkust/msys2
conda config --add channels
http://harbor.internal.com:8081/repository/conda-hkust/pro
conda config --add channels
http://harbor.internal.com:8081/repository/conda-hkust/r
```

查看可安装版本

查看仓库中可安装的依赖包版本

```
conda search <pkg>
```