
Q搜索

Qt设计工作室手册 > 转换

# 转换

若要使状态之间的移动平滑,可以使用"过渡"对状态之间的更改进行动画处理。

首先,您需要在"状态"视图中添加状态,并在"属性"视图中编辑一些可以进行动画处理的属性,例如颜色或数字。例如,您可以对组件位置的变化进行动画处理。



在"**过渡**"中,可以设置每个属性过渡的开始帧、结束帧和持续时间。您还可以为每个动画设置缓动曲线以及整个过渡的最长持续时间。

## 放大过渡

使用工具栏上的滑块在**过渡**中设置缩放级别。选择和**Q**按钮**Q**以缩小或缩小视图。

## 过渡工具栏操作摘要

按钮/字段	行动	阅读更多
8	打开"过渡设置"对话框以编辑 <b>过渡设置</b> 。	指定过渡设置
转换标识	显示可在" <b>过渡</b> "中打开的过渡列表。	为状态之间的过渡添加动画效果
<u>s</u>	打开缓动曲线编辑器,将 <b>缓动曲线</b> 附着到选定的过渡。	编辑缓动曲线
Q	<b>缩小</b> (Ctrl+-):缩小视图。	放大讨渡


Qt DOCUMENTATION

ч	<b>放大</b> (Ltrl++): 放入他營。	放入过渡
最长持续时间	指定过渡的最长持续时间。	


## 为状态之间的过渡添加动画效果

#### 要为过渡添加动画:

1. 选择"视图>视图>过渡编辑器"。




2. 选择<sup>十</sup> (添加过渡) 按钮以**添加过渡**。仅当您添加了至少一个状态并修改了其中的至少一个属性时,这才有效。



- 3. 移动组件或属性名称旁边的蓝色条以设置属性动画的开始帧和结束帧。拉动其左右边缘以设置动画的持续时间。
- 4. 要将缓动曲线附着到所选过渡,请选择(缓动曲线编辑器 **(c)**) 按钮。

#### 指定过渡设置





#### 要添加过渡:

- 1. 选择十(添加过渡)按钮。
- 2. 在转换 ID字段中,输入转换的 ID。
- 3. 在"从"字段中,选择要从中转换的状态。
- 4. 在"收件人"字段中,选择要转换到的状态。

要删除当前过渡,请选择一(删除过渡)按钮。

〈翻译 时间轴〉



支持

支持服务

专业服务

合作伙伴

训练

对于客户

支持中心

下载

Qt登录

联系我们

客户成功案例

社区

为Qt做贡献

论坛

维基

下载

市场

反馈 登录