

出庫指図入力（手配）

[在庫 日次] - [出庫指図入力（手配）]

製番管理

概要

- ・ [製番手配入力] で確定済みの出庫指図データに対して、一括メンテナンスを行います。
 - ・ 本画面で日付や数量などを変更した場合は、「ピッキングリスト」には訂正後の情報が記載されます。また、実績を登録する際の初期値にもなります。
- ⇒ 実績登録については、マニュアル [出庫実績入力（手配）] をご参照ください。

※ 変更後の情報は、[製番手配入力] の手配情報には反映されません。

手配情報と出庫指図データを揃える必要がある場合は、本画面ではなく [製番手配入力] で変更してください。

基本操作

[出庫指図入力（手配）] > [共通画面]

KEY

製番 00000026 角窓 鍋ヒス 窓枠・押え 終了(f・1)

構成ID CB001S-0 CB001S-0 角窓オープン

一括変更 一括完了

出庫日 2025/08/22 変更 在庫場所 80100 標準在庫場所 変更

指図日 2025/08/22 変更 入庫場所 変更

明細部の一括変更
【日付／在庫場所／出庫場所】

完了フラグ	品目コード	品目名1	品目名2	出庫指図数	単位	受入実績数	在庫場所	在庫場所名	入庫場所
1	3	WIN-014	AE材 F1000	0.300kg/m	53.00 kg	0	80100	標準在庫場所	80100
2	3	WIN-024	AE材 F2000	2.000kg/m	31.00 kg	0	80100	標準在庫場所	80100

出庫日	指図日	構成ID	手配ID	工順	出庫指図SEQ	出庫実績数	最終出庫日
2025/08/28	2025/08/13	CB001S-0	CB1S-0-001	0	16 1		
2025/08/13	2025/08/13	CB001S-0	CB1S-0-002	0	16 2		
2025/08/13	2025/08/13	CB001S-0	CB1S-0-003	0	16 3		

指図書発行日	備考1	備考2	新規登録日	最終更新日	最終更新者	仕庫管理区分名
2025/08/13			2025/08/13	2025/08/13	EXUSER	諸口
2025/08/13			2025/08/13	2025/08/13	EXUSER	常備品
2025/08/13			2025/08/13	2025/08/13	EXUSER	常備品

↑タブボタンで詳細入力画面へ

キャンセル(f・2) OK(f・10)

指図データ
(ダブルクリックで詳細表示)

（1）対象の【製番】を指定

- ・ より絞り込む場合は、【構成 ID】 も合わせて指定します。

（2）【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ 下段に【製番手配入力】で登録した部材（出庫予定）の一覧が表示されます。

（3）必要に応じて、指図データを訂正

● 全明細を一括で操作する場合

対象項目：【完了フラグ】【出庫日】【指図日】【在庫場所】【出庫場所】

- ・ 画面中段の「一括変更」部へ入力し、【変更】 ボタンをクリックします。
【完了フラグ】を一括でチェックを ON にするときは【一括完了】 ボタンをクリックしてください。
- ・ 明細部の該当項目が、すべて上書きされます。

● 明細ごとに変更する場合

対象項目：【出庫完了（完了フラグ）】【品目区分】【品目コード】【指図数】

【在庫場所】【出庫場所】【出庫指図日】【出庫予定日】【備考 1】【備考 2】

- ・ 明細部の該当データをダブルクリックすると、詳細入力画面が表示されます。
任意の項目を変更し、【OK(f・10)】 ボタンをクリックすると、共通画面へ戻ります。

[出庫指図入力（手配）] > [詳細入力画面]

The screenshot shows a software interface for 'Outbound Instruction Input (Manual)'. At the top, there are fields for '製番' (00000026), '角窓 鍋ヒス', '窓枠・押え', '構成ID' (CB001S-0), 'CB001S-0', '角窓オープン', '手配ID' (CB1S-0-002), 'AE材 F1000', '0.300kg/m', '工順' (0), '出庫指図SEQ' (16), and '2'. Below this is a 'DATA' section. On the left, a red box highlights the '品目区分' (B), '品目コード' (WIN-014), '品目名1' (AE材 F1000), and '品目名2' (0.300kg/m) fields, with a red arrow pointing to the text 'なにを' (What). Below this, another red box highlights the '指図数' (53.00 kg), '在庫場所' (80100), and '標準在庫場所' (標準在庫場所) fields, with a red arrow pointing to the text 'いくつ' (How many) and 'どこから' (From where). On the right, there are fields for '状況', '発注数' (53.00), '発注実績数' (0.00), '出庫実績数' (0.00), '最終出庫日', and '発注書発行日'. At the bottom right, there are buttons for 'キャンセル(f・2)' and 'OK(f・10)'. The bottom of the screen shows '最終更新者コード' (EXUSER), '新規登録日' (2025/08/13), and '最終更新日' (2025/08/13).

- ※【完了フラグ】…詳細入力画面の【出庫完了】のチェックボックスと同一です。
出庫指図を強制完了（指図打ち切り）する場合は、チェックを ON にしてください。
- ※【在庫場所】…品目を『どこから』出庫するかを示します。
- ※【出庫場所】…品目を『どこへ』出庫するかを示す任意項目です。
出庫指図用のメモ欄であり、在庫は移動しません。
品目を場所 A から場所 B へ移す際は、[在庫移管入力] を使用してください。
- ※【備考 1】【備考 2】…標準の「ピッキングリスト」に記載されるのは【備考 1】のみとなります。

（4）【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 出庫指図データの変更が完了となります。
 - ・ 変更後の情報をもとに、「ピッキングリスト」の発行や実績登録が可能となります。
- 伝票発行画面：[ピッキング伝票発行（出庫指図）]
実績登録画面：[出庫実績入力（手配）]

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2023/03/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2026/03/31 (第3版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。