

Guide d'administration

Planificateurs automatiques & Paramètres de configuration

Espace d'administration — Gathé Finance

Rédacteur

TCHAMBA TCHAKOUNTE Edwin

Objet du document

Ce document décrit, en langage clair, deux ensembles d'outils disponibles dans l'espace d'administration de Gathé Finance : d'une part les **planificateurs automatiques**, qui exécutent seuls, à intervalles réguliers, les tâches récurrentes de la coopérative ; d'autre part les **paramètres de configuration**, qui permettent d'ajuster les règles de fonctionnement sans intervention technique. Chaque élément est présenté avec son rôle et, le cas échéant, sa valeur par défaut, afin que l'équipe d'administration comprenne précisément ce qu'elle pilote.

1. Les planificateurs automatiques

Un planificateur est une tâche que le système exécute automatiquement selon un rythme défini (chaque heure, chaque jour, chaque mois...), sans qu'un administrateur ait à la lancer. L'espace d'administration permet de consulter ces tâches, d'ajuster leur fréquence et, au besoin, de les exécuter immédiatement. Voici le rôle de chacune.

Clôture mensuelle des cotisations

Fréquence : Chaque mois, le 1er à 02h00

À la fin de chaque mois, ce traitement clôture les comptes de collecte journalière. Il retient la commission de gestion (1 % par défaut, réglable) sur le solde accumulé, puis, selon le choix enregistré pour le compte, restitue le montant au membre ou le bascule automatiquement vers son épargne classique. C'est l'opération qui matérialise la contrepartie de la coopérative sur la collecte.

Suivi des échéances d'épargne classique

Fréquence : Chaque jour à 03h30

Ce traitement surveille la date anniversaire (douze mois) de chaque compte d'épargne classique. À l'approche de l'échéance il envoie les rappels au membre ; à maturité il prépare la restitution intégrale et le paiement des frais de ré-inscription ; et si le membre ne renouvelle pas dans le délai de grâce, il archive le compte. Il garantit que le cycle annuel de l'épargne se déroule sans intervention manuelle.

Détection des retards de crédit

Fréquence : Chaque jour à 03h00

Il parcourt l'ensemble des échéances de crédit et repère celles dont la date est dépassée. Le crédit concerné est marqué « en retard » et les relances graduées prévues par le règlement sont déclenchées. C'est le point de départ du suivi du recouvrement.

Rappel des échéances à venir

Fréquence : Chaque jour à 08h00

Quelques jours avant la date d'une échéance, il prévient le membre afin de favoriser un paiement à temps et de limiter les retards. Il s'agit d'une action préventive, distincte de la détection des retards déjà survenus.

Vérification des paiements Mobile Money

Fréquence : Toutes les 15 minutes

Ce traitement est le filet de sécurité des paiements Mobile Money. Lorsqu'un versement reste « en attente » (par exemple si la confirmation instantanée du prestataire n'est pas parvenue), il interroge directement le prestataire pour obtenir le statut réel et confirmer ou rejeter l'opération. Il assure qu'aucun paiement validé ne reste bloqué.

Alerte des paiements bloqués*Fréquence : Chaque heure*

Si des paiements demeurent en attente au-delà d'une heure — signe d'une panne du prestataire ou d'un service arrêté — il envoie un courriel d'alerte aux administrateurs. C'est un outil de supervision qui permet de réagir rapidement à un incident.

Rappel de ré-inscription annuelle*Fréquence : Chaque jour à 09h00*

Il alerte en douceur les membres à l'approche de la date anniversaire de leur adhésion, afin qu'ils procèdent à leur ré-inscription et conservent un compte actif.

Clôture des fenêtres de financement*Fréquence : Toutes les 15 minutes*

Pour les crédits financés par l'épargne des membres prêteurs, chaque prêteur sollicité dispose d'un délai pour accepter. Passé ce délai, ce traitement applique automatiquement l'acceptation, puis finalise le financement du crédit ou réaffecte les montants manquants. Il évite qu'un dossier reste en attente d'une réponse indéfiniment.

Clôture des micro-campagnes échues*Fréquence : Chaque jour à 04h15*

Il ferme automatiquement les campagnes de micro-crédit dont la date de fin est passée, de sorte qu'aucune nouvelle candidature ne puisse être déposée sur une campagne terminée.

Escalade judiciaire automatique*Fréquence : Chaque jour à 05h00*

Lorsque le mode automatique est activé, il ouvre un dossier de recouvrement judiciaire pour les crédits en contentieux dont le délai réglementaire est dépassé. En mode manuel il reste sans effet : c'est alors l'administrateur qui décide d'engager la procédure.

Archivage du journal d'audit*Fréquence : Tous les 3 jours à 02h30*

Il compresse et archive dans un fichier les entrées du journal d'audit de plus de trois jours, puis les retire de la base pour l'alléger. Aucune information n'est perdue : l'historique reste consultable dans les archives.

Intérêts d'épargne (dispositif hérité)*Fréquence : Désactivé par défaut*

Ce traitement, hérité de l'organisation précédente, crédite des intérêts mensuels sur la collecte. Il est conservé mais désactivé par défaut dans le fonctionnement actuel ; il ne s'exécute que si l'on réactive explicitement le paramètre correspondant.

2. Les paramètres de configuration

Les paramètres permettent d'adapter les règles de la coopérative (montants, délais, taux, options activées ou non) directement depuis l'espace d'administration. Toute modification est prise en compte sans redéploiement technique. Ils sont regroupés ci-dessous par domaine ; la valeur par défaut indiquée est celle appliquée en l'absence de changement.

Membre & ancienneté

Format du numéro de membre — valeur par défaut : **GF-{year}-{seq:04d}**

Modèle utilisé pour générer automatiquement le numéro d'identification de chaque membre. Les repères {year} et {seq} sont remplacés par l'année et un numéro d'ordre.

Ancienneté minimum (mois) — valeur par défaut : **12**

Nombre de mois d'ancienneté à partir duquel un membre est considéré comme « Ancien ». Ce statut ouvre l'accès à la voie de crédit réservée aux membres établis et permet de se porter garant d'un autre membre.

Collecte journalière

Montant minimum journalier (FCFA) — valeur par défaut : **1 000**

Plancher d'un versement de collecte pour une journée. Le membre peut verser davantage ; un pré-paiement de plusieurs jours doit être un multiple de ce montant.

Pré-paiement maximum (jours) — valeur par défaut : **30**

Nombre maximal de jours qu'un membre peut régler d'avance en un seul versement de collecte.

Action de fin de mois (par défaut) — valeur par défaut : **Retrait (cash)**

Comportement appliqué par défaut à la clôture mensuelle : restituer le solde au membre en espèces, ou le basculer vers l'épargne classique.

Clôture mensuelle activée — valeur par défaut : **Activée**

Interrupteur général de la clôture mensuelle automatique des comptes de collecte.

Commission de fin de mois (taux) — valeur par défaut : **0,01 (soit 1 %)**

Part prélevée par la coopérative sur le solde d'un compte de collecte à la clôture mensuelle. La valeur 0 correspond à une restitution intégrale, 0,02 à 2 %, etc.

Épargne classique

Durée du contrat (mois) — valeur par défaut : **12**

Durée d'un cycle d'épargne classique au terme duquel le solde est restitué et le contrat peut être renouvelé.

Frais de ré-inscription (FCFA) — valeur par défaut : **5 000**

Montant demandé à l'échéance des douze mois pour renouveler le contrat d'épargne classique.

Délai de grâce de ré-inscription (jours) — valeur par défaut : **30**

Délai accordé après l'échéance pour régler les frais de renouvellement avant que le compte ne soit archivé.

Heure limite de dépôt (Douala) — valeur par défaut : **17 h**

Un dépôt effectué après cette heure est comptabilisé au jour ouvré suivant.

Lieu de collecte (libellé) — valeur par défaut : **Gathé Finance — Akwa, Douala (Bercy)**

Adresse affichée au membre lorsqu'il choisit de se présenter à l'agence pour verser.

Réinscription des membres

Préavis de réinscription (jours) — valeur par défaut : 30

Nombre de jours avant la date anniversaire d'adhésion à partir duquel le membre reçoit un rappel l'invitant à se réinscrire.

Crédit (règles générales)

Seuil de passage en contentieux (jours) — valeur par défaut : 90

Au-delà de ce nombre de jours de retard, l'échéance de crédit bascule en contentieux.

Préavis d'échéance (jours) — valeur par défaut : 3

Nombre de jours avant une échéance auquel le rappel préventif est envoyé au membre.

Prorogation de reconduction (mois) — valeur par défaut : 1

Durée supplémentaire fixe accordée lorsqu'un crédit est reconduit.

Grâce avant contentieux après pénalité (jours) — valeur par défaut : 30

Délai entre l'application de la pénalité et le passage en contentieux du crédit.

Pénalité par échéance — valeur par défaut : Désactivée

Lorsqu'elle est activée, une pénalité s'applique à chaque échéance manquée. Par défaut, seule la pénalité globale est appliquée.

Épargne-prêteur

Tranche prêteur minimale (FCFA) — valeur par défaut : 5 000

Montant minimal qu'un membre peut engager en une tranche destinée à financer les crédits, afin d'éviter les très petits montants.

Ancienneté minimale du prêteur (mois) — valeur par défaut : 0

Ancienneté requise pour qu'un membre puisse mettre son épargne à disposition du financement des crédits. La valeur 0 signifie aucune condition d'ancienneté.

Partage des intérêts du crédit (taux) — valeur par défaut : 0,5 (soit 50 %)

Fraction des intérêts d'un crédit reversée aux membres qui l'ont financé (0,5 = partage à parts égales avec la coopérative).

Financement des crédits

Fenêtre d'acceptation (heures) — valeur par défaut : 24

Délai laissé à un prêteur sollicité pour accepter de financer un crédit. Passé ce délai, l'acceptation est appliquée automatiquement.

Stratégie d'allocation — valeur par défaut : Gros prêteurs d'abord

Méthode de sélection des prêteurs pour financer un crédit : privilégier les tranches les plus importantes, ou répartir équitablement entre les prêteurs.

Éligibilité au crédit

Voie « Ancien » activée — valeur par défaut : Activée

Interrupteur de la voie de crédit réservée aux membres anciens et reconnus. Désactivée, elle bloque les demandes directes par cette voie.

Voie « Avaliste » activée — valeur par défaut : Activée

Interrupteur de la voie de crédit avec garant (avaliste).

Voie « Micro-campagne » activée — valeur par défaut : Activée

Interrupteur de la voie de crédit adossée à une campagne de micro-crédit.

Justificatif obligatoire pour la voie « Ancien » — valeur par défaut : Oui

Lorsque cette exigence est levée, l'ancienneté seule suffit pour la voie réservée aux membres établis.

Ordre de priorité des voies — valeur par défaut : Ancien, Avaliste, Campagne

Ordre dans lequel les voies de crédit sont examinées : la première qui correspond à la situation du membre s'applique. Une voie retirée de la liste est désactivée.

Garantie par avaliste

Couverture minimale de l'avaliste (taux) — valeur par défaut : 1,00 (soit 100 %)

Rapport minimal exigé entre l'épargne cumulée du demandeur et de son garant, d'une part, et le montant demandé, d'autre part.

Plusieurs avalistes autorisés — valeur par défaut : Non

Détermine si un même crédit peut être garanti par plusieurs avalistes.

Micro-campagnes de crédit

Plancher de montant (FCFA) — valeur par défaut : 5 000

Montant minimal pré-rempli à la création d'une campagne de micro-crédit.

Plafond de montant (FCFA) — valeur par défaut : 50 000

Montant maximal pré-rempli à la création d'une campagne de micro-crédit.

Taux de la campagne — valeur par défaut : 0,10 (soit 10 %)

Taux d'intérêt pré-rempli pour une campagne de micro-crédit.

Durée de recouvrement (jours) — valeur par défaut : 60

Durée par défaut du recouvrement d'un crédit de campagne, réglé par collectes journalières.

Recouvrement sur l'épargne

Ordre des sources de saisie — valeur par défaut : Demandeur puis avaliste

Ordre dans lequel l'épargne est mobilisée pour recouvrer un crédit impayé : d'abord l'épargne du demandeur, puis, si nécessaire, celle du garant.

Inclure l'avaliste au recouvrement — valeur par défaut : Oui

Détermine si l'épargne du garant peut être mobilisée pour couvrir un crédit impayé.

Protéger l'épargne déjà engagée — valeur par défaut : Oui

Empêche la saisie de l'épargne déjà engagée dans le financement d'un autre crédit. À ne pas désactiver hors d'un contrôle exceptionnel.

Escalade judiciaire

Mode d'escalade — valeur par défaut : Manuel

Détermine la manière dont un dossier passe en recouvrement judiciaire : à la main de l'administrateur, automatiquement, ou après un préavis pendant lequel il peut intervenir.

Délai de déclenchement automatique (jours) — valeur par défaut : 60

Nombre de jours après l'échec du recouvrement amiable au terme desquels l'escalade judiciaire s'engage, en modes automatique et mixte.

Préavis à l'administrateur (jours) — valeur par défaut : 7

En mode mixte, nombre de jours de préavis pendant lesquels l'administrateur peut intervenir avant le déclenchement automatique.