Guida demo Aloven

Giovedì 22 ottobre 2026 · dati simulati fermi alle 9:30 · uso interno (contiene le password demo)

Filo del racconto

1 Il lavoro da pianificare · 2 Prepara periodo · 3 Anteprima e avvisi · 4 Salva nella bozza · 5 Rilascia · 6 Il reparto lo vede · 7 L'operatore lo esegue · 8 Qualità e tracciabilità · 9 Statistiche e calendario

ACCOUNT (PULSANTE «USA» NELLA PAGINA DI ACCESSO)

Ruolo	Utente	Password
Pianificatore · piano, qualità, statistiche	`mario`	`Pianifica-Demo-2026`
Amministratore · utenti, registro	`admin`	`Admin-Demo-2026`
Operatore · console di reparto	`operatore1/2/3`	`Operatore-Demo-2026`

NUMERI DA CITARE

Lavorazioni nello storico	**2.614 (3/11/2025 → 21/10)**
Ultimi 30 giorni	**254 lavorazioni**
Produzione buona	**211.049 m**
Scarto	**1,9 %**
Puntualità	**89 % (ritardo medio 2,2 gg)**
Fermi macchina	**8,3 h (27 fermi)**

0 Prima di iniziare

- Avvia `avvia-aloven.bat`, ricarica la pagina (Ctrl+F5) ed entra come `mario` con «Usa».
- Le quattro linee, come i processi di Aloven: ACC-01 e ACC-04 HotMelt®, ACC-02 a colla, ACC-03 a fiamma. Nomi e mix sono di esempio, da adattare con loro.
- Gli stati «in corso» valgono alle 9:30: se parti molto più tardi, «Adesso in reparto» cambia.
- La demo **scrive dati** (bozza e rilascio). Se la ripeti, riparti dallo stato iniziale (vedi fondo pagina).

1 Il lavoro da pianificare — Pianificazione

Menu a sinistra → **Pianificazione** → vista **Giorno**

- Fascia «Adesso in reparto»: 4 in corso · 1 ferma · 1 in ritardo. **ACC-04 è ferma** (guasto dalle 8:42) e compare «Piano da verificare».
- Il piano 22–28/10 è già rilasciato (21/10 16:20). C'è una manutenzione su ACC-03 martedì 27/10, 12:30–14:30.
- In «Da pianificare» ci sono **30 attività** senza data né sequenza: è il lavoro appena arrivato.

Da dire: «Il pianificatore non assegna una scheda alla volta: sceglie un periodo e il sistema propone il piano».

2 Prepara periodo — Pianificazione

Vista **Settimana** → pulsante **Prepara periodo** (barra in alto, accanto a «Consegne»)

- **Dal / Al:** scegli una settimana libera, per esempio **2/11 – 8/11** (la prova ha inserito 30 attività).
- **Macchine incluse:** lasciale tutte spuntate. ACC-04 resta inclusa: è voluto, serve al punto 3.
- **Attività:** sono tutte spuntate e ordinate per consegna. Mostra la ricerca (prodotto, ordine o cliente) e «Seleziona tutte le attività visibili».
- **«Usa anche gli spazi liberi tra le attività già pianificate»:** lascia spuntato.
- Premi **Calcola proposta**.

3 Anteprima e avvisi — sul calendario

Compare la fascia azzurra «Anteprima della proposta» sopra il calendario

- Le barre **tratteggiate** non sono ancora salvate. Fascia: «30 attività inserite · spazi liberi usati». Se premi **Annulla** non resta nulla.
- Premi **Dettagli**: «Controlla la proposta» mostra attività incluse, rimaste fuori (con il motivo) e il **carico risultante** per macchina.
- In alto a destra il segnale arancione **«Piano da verificare · 1 macchina»** aprendolo elenca le attività di **ACC-04** con «Macchina ferma: piano da verificare alla ripresa».

Da dire: «Il sistema non è cieco: sa che ACC-04 è ferma e ti avvisa. Le date di quella macchina vanno riviste quando riparte. Il piano si compone da solo, ma lo controlla chi lo conosce».

4 Salva nella bozza Pianificazione

Fascia azzurra → **Conferma e salva nella bozza**

- Le attività diventano barre piene e compare «Stai modificando la bozza».
- Il bordo macchina e l'operatore **non vedono ancora nulla**: prima ordina e controlla.
- Un ritocco a mano: trascina una barra, oppure su ACC-04 menu azioni della macchina → **Riallinea…** (da adesso o da data e ora).

5 Rilascia Pianificazione

Pannello «Stato del piano» → **Rilascia modifiche** (**Rilascia piano** se non è mai stato rilasciato)

- Il riepilogo elenca le modifiche rispetto al piano rilasciato. Confermando, il piano passa al reparto e viene registrata una versione con data e autore.

Da dire: «Bozza e rilascio sono separati: puoi lavorare sul piano senza disturbare il reparto».

6 Il reparto lo vede In reparto e monitor

Menu a sinistra → **In reparto** → link **Apri il monitor a schermo intero**

- ACC-01 in produzione, ACC-02 in attrezzaggio, ACC-03 in pausa, ACC-04 ferma e in ritardo, ciascuna con le prossime attività.
- Il monitor a schermo intero (da mettere su una TV di reparto) mostra, sotto il codice, il nome della macchina, per esempio «Accoppiatrice HotMelt® (linea 2)».

7 L'operatore lo esegue Bordo macchina

Esci (in basso a sinistra) → entra come `operatore2` (Giulia Ferrari) → console touch, macchina scelta in alto

- **ACC-02:** attrezzaggio dalle 9:05 → fine attrezzaggio → produzione.
- **ACC-03:** in pausa → riprendi.
- **ACC-04:** la ripresa è **bloccata** finché il fermo è aperto (coerente con l'avviso del punto 3).
- **ACC-01:** «Dichiara e completa» chiede quantità e lotti.

8 Qualità e tracciabilità Attività

Rientra come `mario` → **Attività** → **Verifiche qualità**, poi **Tracciabilità**

- **Verifiche qualità:** 5 da decidere (2 non conformi, 3 da verificare). Apri **Laminato tomaia ammortizzato · FL-261021-2** e mostra le scelte: rilasciare, scartare, rilavorare.
- **Tracciabilità:** cerca il lotto prodotto `FL-261021-2` (non conforme). Tra i componenti c'è la maglia spacer per calzatura: cerca ora il lotto di componente `L2610-TES-007-06`.
- Risultato: **5 lavorazioni, 3 calzaturifici, 3.851 m**, dal 2/10 al 21/10 (codice TES-007).

Da dire: «Un lotto è non conforme: in pochi secondi so a quali clienti è arrivata la stessa materia prima». In alternativa: lotto `FW-261022-1`, finito stamattina su ACC-02.

9 Statistiche e calendario

Statistiche (menu a sinistra) · poi **Configurazione** → Calendario

- **Statistiche:** periodo predefinito ultimi 30 giorni (per l'anno intero «Dal» = 3/11/2025). Schede: Panoramica, Produzione, Qualità e scarti, Macchine. Esporta Excel in alto a destra. Da dire: puntualità 89 % (27 consegne in ritardo su 254), fermi 8,3 h, lavorazione +4,2 % sul previsto.
- **Calendario:** orario unico lunedì–venerdì 7:30–12:00 e 12:30–16:00, sabato e domenica chiusi. «Imposta periodo» per un sabato lavorativo o una chiusura; le festività italiane sono già applicate.

Dopo la demo: spegni il server e lancia `node seed-demo.mjs --apply` per tornare allo stato di partenza (copia di sicurezza automatica in `data/backups`). Il salvataggio nella bozza e il rilascio dei punti 4 e 5 modificano i dati: senza ripristino la proposta non si può rifare con gli stessi 30 lavori.