# **Inventeringsprocess Ask**

# Är inventeringen redo att startas?

Kontrollera punkterna nedan

### · Ej inlagrade artiklar

Kontrollera så att samtliga pallar för bolaget som skall inventeras är hanterade i [Ej inlagrade artiklar].

Det får inte finnas några pallar i denna vy, samtliga pallar måste placeras på en lagerplats.

### Palluppdrag

Kontrollera så att det inte finns några palluppdrag för bolaget som skall inventeras.

Finns det uppdrag så måste de slutföras eller raderas.

### Buffert pall

Kontrollera så att samtliga pallar för bolaget är i status 30 eller 31 i vy [Buffert pall]

### Orderöversikt

Kontrollera så att samtliga orders för bolaget är i status 31.

#### Ankommande

Kontrollera så att samtliga inköp har status 31.

### Beställningslinjer

Kontrollera så att samtliga inköpslinjer för bolaget är i status 30 och så att alla linjer har antal 0 i kolumn "Mottaget"

## Starta en inventering

### · Visa underlag

Kör kommando **Skapa inventeringsunderlag** för att starta inventeringen.

### · Skapa inventeringsunderlag

- Välj vilket bolag inventeringen ska inkludera.
- Välj vilket lagerställe inventeringen ska inkludera.
- Välj en sekvens av artikelnummer eller lagerplatser.
- Välj om du vill inludera plockplatser som har 0 i saldo.
- Välj om du vill inkludera **NWLs interna artiklar** (förbrukningsmateral etc).

# Är inventeringen redo att avslutas?

Kontrollera punkterna nedan

### · Visa underlag

Kontrollera att samtliga inventeringsrader har status 35 i Status 1 och 30/35 i Status 2.

### Status1

30 - Raden är INTE inventerad

### 35 - Raden är inventerad

40 - Inventering är avslutad

#### Status2

- 30 Raden skall INTE ominventeras
- 32 Raden skall ominventeras
- 35 Raden är ominventerad
- 40 Inventering är avslutad

### Avsluta inventering

Detta kommando kör man för att avsluta inventeringen

# Användbara kommandon

i Visa underlag

### Ominventera

Om man kör kommando "Ominventera" så ändras status2 för inventeringsraden till status 32, detta innebär att artiklen måste räknas igen.

### Radera inventeringsrad

Om man kör kommando "Radera inventeringsrad" så tar man bort inventeringsraden från underlaget och inventeringen kan avslutas utan att inventeringsraden blivit räknad. Denna inventeringsrad kommer ej att rapporteras mot kundens affärssystem.

### · Uppdatera pall info

Detta kommando startar pall info, för att kontrollera så att pall infon är färdigräknad så ska samtliga rader i vy **Okända pallar i kranlager** försvunnit från vyn.