Att skapa en intern artikel – Effect

Verksamheten kan i vissa situationer ha användning för en intern artikel i sitt artikelregister.

Med en intern artikel kan man buffertuppdatera och skapa pallnummer, samt få överblick av saldo på sina egna artiklar. Vanligtvis så används detta vid lagerhållning av förbrukningsmaterial eller dylikt.

Skapandet av en intern artikel består av 3 steg som alla tar plats i Effect.

- 1. Item
 - a. Artikelns parametrar

Keramikskål 250 ml

- 2. Plocksaldo
- 3. Artikelinställningar

1. Item


10-007

Uppgiften "Item" är verksamhetens artikelregister, det är i denna uppgift som man lägger till nya artiklar.

Högerklicka i ert artikelregister och välj "Lägg till ny" X Plock Saldo Artikel inställning 💌 🚵 🍞 🗷 🗖 🗎 Artikel nr Artikel Antal enhet Enhet Plock Pall typ Per pall Kolli per Max U datum - ALL --... ∨ - ALL -- AL... V - A... - ALL -- ALL -- ALL -1000001 Påminnelseavgiff 0 PCS 0 1000002 Presentkort 0 PCS 0 0 0 N 1000003 Tillgodo 0 PCS 0 1000004 F5 Uppdatera 1000005 0 F4 Rensa filter Stenskål med böjd kant 250 ml 10-001 0 10-002 Stenskål med böjd kant 500 ml Standard sökning 0 0 N 10-003 Stenskål med böjd kant 750 ml 0 Avancerad sökning 10-004 Stenskål med böjd kant 1000 ml Keramikskål 100 ml Lägg till ny 10-005 0 Keramikskål 150 ml 10-006 0 0 N Radera

Härefter så blir användaren presenterad med en ruta med fält att fylla i, detta är artikelns alla parametrar.

0




1a. Artikelns parametrar

Det finns 3 huvudnycklar för att kunna skapa en ny artikel;

Artikelnummer, Lager och Företag.

Om man inte fyller i dessa på korrekt sätt så får man upp ett felmeddelande och artikeln kommer inte att skapas upp i artikelregistret.

Felmeddelande;



Utöver artikelns huvudnycklar så kan artikeln bestå av en hel del annan information för att påverka hur denna kommer till att fungera i verksamhetens flöde. De parametrar som inte är användbara för er interna artikel kan lämnas tomma.

ID	Titel	Format	Beskrivning
1.	Artikel nr	Siffror / Text	Ett unikt ID för artikeln
2.	Artikel	Text	Artikelnamn/titel, en beskrivning av artikeln.
3.	Antal enhet	Siffror	Antalet som finns i var enhet.
4.	Enhet	Text	Exempel; ST, PCS, KG.
5.	Vikt ind	Y/N	Om artikeln säljs och hanteras med vikt.
6.	U datum	Y/N	Om artikeln har ett utgångsdatum.
7.	Pall typ	Text	Vilken typ av lastbärare artikeln lagerhålls på.
8.	Per pall	Siffror	Hur många kollin som finns på en helpall.
9.	Kolli per lav	Siffror	Hur många kollin som får plats på en lav.
10.	Maxtemperatur	Siffror	Maxtemperaturen för lagerhållning av artikeln.
11.	Påfyllningspunkt	Siffror	När antalet är mindre än ifylld siffra så beställs påfyllningsuppdrag.
12.	Plockplats	Siffror / Text	Artikelns lagerplats
13.	Pris	Siffror	Artikelns pris
14.	Timestamp	Siffror	Datum och tid för när artikeln skapades
15.	Batch indikator	Y/N	Indikerar om artikeln är batchstyrd
16.	STOCK_DAYS	Siffror	Antal dagar som ID Antal dagar
17.	EXP_DAYS	Siffror	Antalet dagar innan artikeln utgår
18.	DANGER_ADR	Siffror	Farligt gods - ADR klassificiering
19.	DANGER_IMDG	Siffror / Text	Farligt gods – IMDG-kod
20.	Max kolli	Siffror	
21.	SUPPLY_POINT_IND	Y/N	
22.	PACKING	Siffror / Text	
23.	PROD_IND	Y/N	


24.	ITEM_NO	Siffror / Text	Artikelnummer
25.	UN_NO	Siffror	Fraligt gods - UN nummer
26.	Vikt gross	Siffror	Grossvikt för artikeln (Netto + Tara)
27.	Vikt netto	Siffror	Nettovikt för artikeln (Gross - Tara)
28.	Lager	Siffror / Text	Verksamhetens lagerställe (Exempel; CEN, LHK, M17, KPL, 09 etc.)
29.	SERIE_IND	Y/N	
30.	PALL_HIGHT	Siffror	Pallhöjd
31.	QTY_BUNDLE	Siffror	Antalet som finns i var enhet.
32.	PRODUCT_TYPE	Text	Produkttyp
33.	LAY_HIGHT	Siffror	Lavhöjd
34.	MIN_QTY	Siffror	
35.	MIN_NEG_QTY	Siffror	
36.	Packklass	Siffror	Artikelns lådtyp
37.	Robot	Y/N	Indikerar om artikeln skall ha möjlighet att genereras för robotplock
38.	Vikt auto	Y/N	Manuell input av vikt för artikeln vid plock eller inte
39.	Företag	Text	Verksamhetens kunder (Exempel; B01, BB, ATR, CBL, PAN etc.)
40.	Ansvarig	Text	Ansvarig inköpare
41.	COUNTRY_ORIGIN	Text	ISO-kod (Exempel; SE, NO, FI, DK, GB, FR etc.)
42.	INTRASTAT	Siffror	Intrastat
43.	YKOD	Siffror	Y-kod
44.	Struktur	Y/N	Indikerar om artikeln har strukturer
45.	Volym	Siffror	Artikelns volym i m³
46.	FLAME_POINT	Siffror	Flampunkt på brandfarliga artiklar
47.	SUPPLY_TYPE	Siffror	1 = Normal. 2 = Procurement. 3 = Outgoing.
48.	LIMITED_QUANTITY	Siffror	Farligt gods begränsning
49.	LIMITED_QUANTITY_UNIT	Text	Farligt gods begränsning - Enhet
50.	INTRASTAT_DESC	Text	Beskringvning av intrastat
	-		
51.	SEASON	Siffror / Text	Säsong för artikeln

2. Plocksaldo

När er artikel är skapad så behöver man även skapa upp en post för artikeln i uppgiften "Plock Saldo". Om man inte gör detta så kommer användaren ej ha möjlighet till att saldojustera artikeln.

Högerklicka någonstans i registret och tryck "Lägg till ny".

Även här blir du presenterad med olika fält av parametrar som behövs fyllas i.



Parametrar


ID	Titel	Format	Beskrivning
1.	Artikel nr	Siffror / Text	Ett unikt ID för artikeln
2.	Antal	Siffror	Saldot för artikeln
3.	Timestamp	Siffror	Datum och tid för när artikeln skapades
4.	Lager	Siffror / Text	Verksamhetens lagerställe (Exempel; CEN, LHK, M17, KPL, 09 etc.)
5.	Företag	Text	Verksamhetens kunder (Exempel; B01, BB, ATR, CBL, PAN etc.)

Tips; När ni skapar en ny post så kan man sätta 0 i "Antal" och lämna Timestamp tom.

3. Artikelinställningar

Det sista steget för med uppskapandet av interna artiklar är artikelns inställningar. Detta krävs för att vi inte ska få några felmeddelande vid exempelvis saldosynkar.

Precis som i föregående steg så behöver man gå in i registret och högerklicka sen "Lägg till ny"



Parametrar

ID	Titel	Format	Beskrivning
1.	Artikel nr	Siffror / Text	Ett unikt ID för artikeln
2.	Lager	Siffror / Text	Verksamhetens lagerställe (Exempel; CEN, LHK, M17, KPL, 09 etc.)
3.	Företag	Text	Verksamhetens kunder (Exempel; B01, BB, ATR, CBL, PAN etc.)
4.	Räkna noll	Y/N	Indikator om artikel ska nollinventeras
5.	Hantera saldo	Y/N	Indikator om saldosynk ska tillämpas
6.	<unlocalized value=""></unlocalized>		Ignorera
7.	Timestamp	Siffror	Datum och tid för när posten skapades
8.	Klassifisering	Siffror / Text	Klassifisering
9.	WAREHOUSE_CREATED	Y/N	Används specifikt för Mestergruppens pallkragar
10.	Plockzon	Siffror / Text	Används för att styra artiklar till specifik zon
11.	WIGHT_TOLERANCE	Siffror	Vikttolerans för artikel

För en intern artikel så behöver man endast skriva in nycklarna (ID 1-3) och även "N" på ID 4 & 5. Resten kan vara tomt.