如果你不需要修改，只需要跑起来，那么你要做的是：

1、启动图数据库neo4j(目前已经启动，可以先从浏览器访问一下http://10.68.160.21:7474/browser/ 如果能进去说明启动了)，如果没有修改的话，按照下面的操作直接启动。如果要做修改，参考能力知识图.md

```
进入D:\airsim目录下，找到neo4j-community-4.4.12文件夹，进去
d:
cd .\neo4j-community-4.4.12\
cd .\bin\
neo4j console
```

2、启动虚幻引擎，点击运行（能看到飞机在地上准备起飞了），详见AirSim.md

3、启动iSSROS主程序（可在195机器上找到可执行文件），195机器，账号zyzhu，密码yangzhe

打开自己电脑上的windows powershell或者其他ssh连接工具，输入下面命令即可运行iSSROS：

```
ssh zyzhu@10.68.121.195
yangzhe
cd iSSROS
cd cmake-build-debug/
./IROS
```

4.启动AirSim，windows远程桌面连接windows机器，账号dell，密码zhangyu123，AirSim代码目前位于D:\airsim目录下。

用pycharm打开这个文件，然后运行，详见AirSim.md

5.每次做完实验记得终止pycharm，iSSROS以及虚幻引擎。注意是终止，不是关掉程序。pycharm直接左下角点红色正方形多点几下就终止了（变成灰色），iSSROS关掉powshell终端就可以终止，虚幻引擎需要手动点一下停止。

如果需要修改

如果你需要修改能力知识图：

1、打开protege软件（服务器上有，D盘目录下压缩包），详见能力知识图.md

2、打开owl文件，修改知识图

3、另存为新的owl文件

4、owl转换为turtle（能力知识图.md有写），需要切换jdk8（切换的方式只需要修改环境变量JAVA_HOME，把它的值从%JAVA_HOME11%改成%JAVA_HOME8%即可，反之亦然）

5、重启neo4j，需要切换jdk11

如果你需要修改插件：

1、去各插件项目（select和assess等）下修改相应代码，build生成新的.so文件，放到iSROS目录下替换掉原有的.so。详见iSSROS.md的插件部分

2、重新启动iSSROS

如果你需要修改AirSim控制：

1、修改D盘airsim目录下的AirSimCode.py

如果你需要修改对能力知识图的访问：

1、先修改iSROS目录下的CapKnowGph.py文件，加你的新的访问的接口，详见iSSROS.md

2、修改iSROS里的接口，比如CapInterface等

系统运行的环境（目前都已经配好了，195的机器和windows服务器）：

cmake

python3.8和3.10都可以，做到统一就行

他们的插件需要用到的包都在/home/zyzhu/.local/lib/python3.10/site-packages，你需要新的包，可以直接pip下载就行