Guia de instalação - Reinos da Área

1) Baixe o Godot 4.6.3 (ou superior)

Use a página oficial de download do Godot:
https://godotengine.org/download/windows/
Na página, clique em:

- “Godot Engine”

E o download do instalador do Godot iniciará.

> Recomendação: para este projeto, a versão 4.6.3 é compatível com o padrão descrito em `README.md`.

---

2) Instale o Godot

Opção A - instalar com executável

1. Depois de baixar o arquivo `Godot_v4.6.3-stable_win64.exe` (ou nome parecido), clique duas vezes nele.
2. Siga o assistente:
   - Aceite os termos
   - Escolha a pasta de instalação, por exemplo: `C:\Godot\Godot_v4.6.3-stable_win64`
3. Finalize a instalação.

Opção B - instalar sem instalador (portátil)

1. Baixe o arquivo ZIP do Godot.
2. Crie uma pasta, por exemplo: `C:\Godot`
3. Extraia o ZIP dentro dessa pasta.
4. Depois da extração, você vai ter uma pasta com o executável do Godot, como: `C:\Godot\Godot_v4.6.3-stable_win64\Godot_v4.6.3-stable_win64.exe`

---

3) Baixe o projeto

O projeto está descrito no diretório raiz do workspace e contém o arquivo de configuração principal `project.godot`.
Se você recebeu como ZIP do projeto:

1. Vá até a pasta onde o ZIP do projeto foi baixado.
2. Clique com o botão direito no arquivo ZIP.
3. Escolha:
   - “Extrair tudo…” no Windows
   - ou use 7-Zip / WinRAR

Exemplo de destino:
`ReinosDaArea`
Depois da extração, a pasta deve ficar com esta aparência:

```
C:\Desenvolvimento\ReinosDaArea\
├── project.godot
├── README.md
├── scenes\
├── scripts\
└── assets\
```

> Importante: a pasta que você abrir no Godot deve conter o arquivo `project.godot` dentro dela.

---

4) Abra o projeto no Godot

Depois de instalar ou extrair o Godot:

1. Abra o executável do Godot:
   - `Godot_v4.6.3-stable_win64.exe`
2. Na tela inicial do Godot, clique em:
   - “Import” ou “Open Project”
3. Navegue até a pasta onde você extraiu o projeto, como: `ReinosDaArea`
4. Selecione o arquivo `project.godot`
5. Clique em:
   - “Import & Edit” ou “Abrir Projeto”

Se o Godot estiver com o projeto corretamente na pasta, ele vai abrir a cena principal e a árvore de arquivos do projeto.

---

5) Como rodar o jogo

Depois que o projeto abrir no editor do Godot:

1. No topo da janela do editor, procure o botão:
   - “F5” no teclado, para rodar o jogo
   - ou a opção “Play”
2. Clique em “F5” ou no botão “Play”.

Se tudo estiver certo, o jogo deve iniciar na cena principal criada pelo script de entrada, conforme descreve a arquitetura do `README.md`.

Feito por: Enzo Camelo Vieira