画面	アカウント登録(return)					
ファイル名	return_index.php	テスト環境(OS)	Windows			
日付	2024/5/22	テスト環境(ブラウザ)	Googlechrome			
確認者	村上 恵梨					
テスト内容	初期値の確認 / 入力項目や選択項目に「入力値」を入れたときの「期待値」を調べる					

					_		
機能	設定条件	操作手順	分類	期待する動作	確認 済み	結果	備考
		初期値は前のベージで入力した内容が表示されている	正常值				
		最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
名前(性)	・初期値は空白 ・最大10文字	漢字、ひらがな のみを入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
	・ひらがな、漢字のみ入力可	漢字、ひらがな 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		室白のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
		初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常值				
	・最大10文字 ・初期値は空白 ・ひらがな、漢字のみ入力可	最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
名前(名)		漢字、ひらがな のみを入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
		漢字、ひらがな 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		空白のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
		初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常值				
	・最大10文字 ・初期値は空白 ・カタカナのみ入力可	最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常值				
カナ(性)		カタカナ(全角・半角) のみを入力し「確認する」を押す	正常領	次のページへ移行			
,,, (II)		カタカナ(全角・半角) 以外を入力し「確認する」を押す			_		
			-	エフーメラセーク i 角足されている形式で入力してください。 j 次のページへ移行	-		
		室白のまま「確認する」を押す	-				
		初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常值				
	・最大10文字 ・初期値は空白 ・カタカナのみ入力可	最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す		次のページへ移行			
カナ(名)		カタカナ(全角・半角) のみを入力し「確認する」を押す	-	次のページへ移行			
		カタカナ(金角・半角) 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		室白 のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
		初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常值				
		最大文字数100文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
	・半角英数字 ・半角ハイフン (-) 、	英数字(半角)、ハイフン(-)、アットマーク(@) のみを入力し	正常領	次のページへ移行			
メールアドレス	アットマーク (@) のみ ・最大100文字	「確認する」を押す 		エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		「確認する」を押す					
		空白のまま「確認する」を押す		次のページへ移行			
		初期値は前のベージで入力した内容が表示されている	正常值		_		
	・半角英数字のみ ・最大10文字	最大文字数10文字以内 を入力し「確認する」を押す		次のページへ移行			
パスワード		英数字(半角) のみを入力し「確認する」を押す					
		英数字(半角) 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		空白のまま「確認する」を押す	正常值	次のベージへ移行			
		ベージを開いたとき、初期値は「男」	正常值		⊏		
性別	・ラジオボタン・初期値「男」	「男」 を選択し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行	⊏		
		「女」 を選択し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行	Е		
		初期値は前のベージで入力した内容が表示されている	正常值				
		最大文字数6文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
郵便番号	・半角数字のみ ・最大7文字	数字(単角) のみを入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
		数字(半角) 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		空白のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
住所(都道府県)		初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常值				
	• 初期値空白	リストから選択	正常值	次のページへ移行	С		
		空白のまま「確認する」を押す		次のページへ移行			
		初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常值				
	・ひらがな、漢字、数字、 カタカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大10文字	最大文学数10文学以内 を入力し「確認する」を押す		次のページへ移行	-		
住所 (市区町村)		ひらがな、漢字、数字(全角・半角)、カタカナ(全角・半角)、 ハイフン(全角・半角)、スペース(全角・半角)		次のページへ移行	_		
—		のみを入力し「確認する」を押す ひらがな、漢字、数字(金角・単角)、カタカナ(金角・半角)、 ハイフン(金角・半角)、スペース(金角・半角) 以外を入り上し、証明するし、を細す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		以外を入力し「確認する」を押す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	正常值	次のページへ移行			
		初期値は前のベージで入力した内容が表示されている	正常值				
	・ひらがな、漢字、数字、 カタカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大100文字						
住所(番地)		最大文字数100文字以内 を入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
		ひらがな、漢字、数字(金角・半角)、カタカナ(金角・半角)、 ハイフン(金角・半角)、スペース(金角・半角) のみを入力し「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
		ひらがな、漢字、数字(金角・半角)、カタカナ(金角・半角)、 ハイフン(金角・半角)、スペース(金角・半角) 以外を入力し「確認する」を押す	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」			
		室白 のまま「確認する」を押す	正常值	次のページへ移行			
アカウント制限	- 初期値「一般」	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常值				
		「一般」を選択し「確認する」を押す	正常価	次のページへ移行			
		「管理者」を選択し「確認する」を押す		次のページへ移行			
		- m - m 1 なおがた 1 m m 吹りの1 なねる	正常情	No Side	۲		